

Раздел 4. Работа с графиками

4.1	Окно «Графики»	2
4.2	Настройка графика	12
4.3	Инструменты технического анализа.....	46
4.4	Методы технического анализа.....	59
4.5	График доходности облигаций	95

В разделе описана работа с графиками, инструментами и методами технического анализа.




4.1 Окно «Графики»

меню **Создать окно/График...** или кнопка 

Окно «Графики» предназначено для графического отображения изменения показателей в течение торгов.

4.1.1 Формат окна

Окно программы, в котором рисуются графики, называется диаграммой и выглядит следующим образом:



К окну графика может быть применён Режим связанных окон (подробнее см. п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).

Элементы диаграммы:

- 1. Окно диаграммы.** Одна диаграмма может быть разделена по вертикали на несколько окон, имеющих одинаковую шкалу времени. Таким образом, в разных окнах можно строить графики по разным параметрам (например, в одном окне отображать изменение Цены последней сделки, в другом – Объема последней сделки). Разделитель между окнами можно двигать, меняя пропорции окон. Возможно построение до 15 окон в одной диаграмме.
- 2. Область построения.** Область внутри окна, в которой отображаются графики.
- 3. Шкала.** Область построения имеет оси координат: горизонтальную – шкалу времени, и вертикальные (левую и правую), соответствующие диапазону изменения параметров диаграммы. Вертикальный масштаб левой и правой шкалы может быть разным, для удобства отображения в одном окне графиков разных параметров.
- 4. Сетка.** Сетка разделяет область построения вертикальными и горизонтальными линиями на равные интервалы. Шаг сетки при этом равен шагу соответствующей шкалы.
- 5. График.** График отображает изменение параметра в зависимости от времени. Для разных параметров предусмотрены разные типы графиков. В одной диаграмме допускается максимум 15 графиков.




6. **Тренд.** Линия, служащая для обозначения общего направления изменения параметра.
7. **Легенда.** Подпись к графику, определяющая соответствие линий в диаграмме и параметров.
8. **Подсказка.** Всплывающее окно с численными характеристиками данного отрезка графика. Появляется при наведении курсора на график.

4.1.2 Типы графиков

В зависимости от времени:

1. **Тиковые.** Новый отрезок графика откладывается при каждом изменении параметра. Например, для графика Цены – при каждом совершении сделки.
2. **Интервальные.** Новый отрезок графика откладывается через равные интервалы времени. Текущие изменения параметра отображаются соответствующим изменением последнего отрезка графика.



В зависимости от вида линий:

1. **Линии** – график в виде ломаной линии (1), концами отрезков которой являются значения параметра в определенный момент времени, для интервального графика – по последнему значению параметра в интервале времени.
2. **Свечи** – график типа «японские свечи» (2). Предназначен для отображения цены сделок. Каждый отрезок графика представляет собой особый элемент (свечу), имеющую следующий смысл:
 - **Тело** свечи – прямоугольник, характеризующий изменение цены между началом периода (цена открытия) и концом периода (цена закрытия). Закрашенная свеча означает снижение цены сделки, не закрашенная – повышение цены.
 - **Тень**, или **Фитиль** свечи – тонкая линия, отмечающая диапазон колебания цены сделки в отрезке времени. Верхний край линии показывает максимальное значение цены сделки, нижний – минимальное.

Возможно, совпадение краев тела свечи и тени свечи. Например, если закрашенная свеча не имеет верхней тени, это означает, что в этом отрезке времени цена открытия совпала с максимальной ценой сделки.
При отображении в одной области построения более одного графика графики смещаются по горизонтали относительно друг друга на 1-2 пикселя во избежание наложения «фитилей» свечей разных графиков.

- 3. Гистограмма** – график в виде столбиков (**3**). Предназначен для отображения объемов сделок. Высота столбика характеризует объем сделок в отрезке времени.
- 4. Бары** – график типа т.н. «баров», или линейный график. Один элемент графика представляет собой вертикальный отрезок, концы которого соответствуют максимальному и минимальному значению цены в периоде времени. Двумя короткими горизонтальными чертами отмечены цена открытия (слева от вертикального отрезка) и цена закрытия.


4.1.3 Способы создания нового графика

Существует два способа построения диаграммы:


- Быстрый – выбором в контекстном меню на какой-либо таблице пункта построения графика.

При построении графика из таблицы «Текущие торги» параметр и инструмент определяются ячейкой, на которой вызвано контекстное меню.

Открывается окно диаграммы с настройками, заданными по шаблону.

- Пошаговый – через мастер построения графиков возможно создание новой диаграммы с произвольными настройками (по умолчанию параметры соответствуют шаблону).
Последовательность действий при создании диаграммы через мастер графиков:
 - _ Создать новый график, воспользовавшись одним из следующих способов:
 - _ Выбрать пункт меню Создать окно/График...;
 - _ Нажать кнопку  в панели инструментов;
 - _ Выбрать пункт меню программы Действия/Новая диаграмма... при активном окне графика.

- Выбрать источник данных для графика из списка доступных.



Если текст, введенный в строке поиска, присутствует в имени класса, то в качестве результата поиска выводятся все инструменты данного класса.

- Выбрать тип источника данных для графика:
 - Из Таблицы обезличенных сделок;
 - Из Таблицы истории значений параметров.

Также новый график можно создать копированием существующего, нажав клавиши «Ctrl» + «N».

4.1.4 Отображение заявок и сделок на графике

В окне графика возможно отображение активных заявок, стоп-заявок и сделок пользователя.

Заявки и стоп-заявки отображаются на графике в виде цветных горизонтальных линий, соответствующих уровням цен заявок.

Сделки на графике показаны в виде треугольников:

- треугольники, направленные вверх – сделки на покупку;
- треугольники, направленные вниз – сделки на продажу.

При наведении курсором мыши на индикатор (треугольник или линию) выводится окно подсказки с информацией: номер сделки/заявки, инструмент, характер сделки/заявки (купля или продажа), цена и количество.







О настройках отображения заявок и сделок см. п. [4.2.3](#).

4.1.5 Ввод заявок из окна графика

Ввод заявки из окна графика выполняется одним из следующих способов:

1. На графике навести курсор на тело свечи и нажать левую кнопку мыши, удерживая нажатой клавишу «Ctrl».
2. Включить режим ввода заявки из окна диаграммы, нажав кнопку  на панели инструментов «Графики». При этом окно ввода заявки открывается по нажатию левой кнопки мыши на теле свечи графика.
3. Выбрать пункт «Новая заявка» / «Новая стоп-заявка» в контекстном меню на линии либо на легенде графика.



В (1) и (2) способах удерживайте нажатой левую кнопку мыши. При этом на экране появляется окно подсказки «Ввод заявки», в котором указано наименование инструмента



и цена, соответствующая позиции курсора на графике. При перемещении курсора мыши вверх либо вниз меняется цена заявки.

Затем отпустите нажатую левую кнопку мыши. При этом на экране появляется окно ввода заявки с выбранным значением цены. Поле «Инструмент» автоматически заполняется наименованием инструмента, с графика которой вызвана форма заявки. Остальные поля заполняются, исходя из настроек по умолчанию.

Для выхода из режима ввода заявки достаточно вывести курсор за пределы окна графика и отпустить левую кнопку мыши, когда курсор примет вид значка «Отмена».

1. Ввод заявки возможен только при наличии соединения с сервером.


2. Поле «Код Клиента» может заполняться автоматически:

- значением, указанным в настройках программы (пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля», поле «Код клиента»);
- значением, указанным в «общем фильтре», если в нем выбран только один код клиента, а в настройках диаграммы включен признак «Применять глобальный фильтр при отображении торговых операций».

4.1.6 Управление заявками с помощью курсора мыши

Параметры заявки


При наведении курсора на линию заявки отображается всплывающая подсказка с параметрами заявки. Курсор при этом меняет свой внешний вид, как показано на рисунке. На линиях стоп-заявок отображаются параметры стоп-заявок.



Заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» отображаются на графике двумя линиями одинакового цвета. При наведении курсора на линию отображается всплывающая подсказка. Для линии заявки с условием «Стоп-лимит» в подсказке указаны параметры «Стоп-лимит». Для линии заявки с условием «Тейк-профит» указаны параметры «Тейк-профит».




Если в условии стоит признак «По рыночной цене», то в подсказке вместо параметров «Цена» и «Защитный спред» отображается значение «По рыночной цене». Если цена активации заявки «Тейк-профит» и цена условия «Стоп-лимит» совпадают, то на графике отображается одна линия, в этом случае всплывающая подсказка содержит параметры обоих условий заявки.



Ввод заявки

Описание ввода заявки из окна графика см. в п. [4.1.5](#).

Замена и снятие заявки



Если в окне графика включено отображение горизонтальных линий, соответствующих ценам активных заявок и стоп-заявок (см. п. [4.2.3](#)), то передвижением такой линии при помощи курсора мыши (режим drag-and-drop) можно выполнять замену соответствующей заявки либо ее снятие.

Замена и снятие заявки доступны только при включенном режиме ввода / изменения заявки из окна диаграммы (см. п. [4.2.8](#)).

Для замены заявки с использованием биржевой транзакции необходимо, чтобы в настройках Рабочего места были включены флажки «Заменять заявки путем изменения их параметров» и «По возможности заменять заявки путем изменения их параметров» (пункт меню **Система**



/ Настройки / Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки» / «Замена заявок»). Если флажок «По возможности заменять заявки путем изменения их параметров» отключен, то выполняется снятие активной (заменяемой) заявки и выставление новой заявки с измененными параметрами.

Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещайте линию вверх или вниз по графику:

1. Переместить линию вверх – заменить активную заявку новой с повышением цены до указанного уровня.
2. Переместить линию вниз – заменить активную заявку новой с уменьшением цены до указанного уровня.
3. Переместить курсор за пределы текущей области построения графика – снять активную заявку.

Перемещение на графике линий условных заявок типа «стоп-лимит», «стоп-цена по другому инструменту» и линий заявок с условием «по исполнению» возможно как при одновременно нажатой кнопке «Ctrl», так и без нее. Возможны следующие варианты:

- Если при перемещении линии нажата клавиша «Ctrl», то изменяются как стоп-цена, так и цена лимитированной заявки, выставляемой при исполнении условной заявки. В случае условных заявок типа «стоп-лимит» и заявок «по исполнению» обе цены изменяются на одинаковую величину, равную разнице значений старой и новой стоп-цены. Таким же образом изменяются цены в случае перемещения линии условной заявки типа «стоп-цена по другому инструменту», когда инструмент стоп-цены и инструмент стоп-заявки совпадают. В противном случае, когда инструменты не совпадают, цена стоп-заявки изменяется на ту же процентную величину, на которую изменилась стоп-цена.
- Если при перемещении линии клавиша «Ctrl» не нажата, то изменяется только значение стоп-цены, при этом цена лимитированной заявки, выставляемой при срабатывании условной заявки, остается без изменения.

Перемещение на графике линий условных заявок типа «Тейк-профит и стоп-лимит», «Тейк-профит и стоп-лимит по исполнению активной заявки» возможно как при одновременно нажатой кнопке «Ctrl», так и без нее:

- При перемещении линии тейк-профита происходит снятие и выставление новой стоп-заявки с новой стоп-ценой тейк-профита, другие условия заявки не изменяются. Нажатие клавиши «Ctrl» при этом не имеет значения.
- При перемещении линии стоп-лимита происходит снятие и выставление новой стоп-заявки с новой стоп-ценой стоп-лимита. При нажатой клавише «Ctrl» изменяется стоп-цена и цена заявки на величину, равную разнице значений между старой и новой стоп-ценой стоп-лимита.

Действия по замене и снятию заявок требуют подтверждения пользователем.

Если при перемещении линии стоп-заявки новое значение стоп-цены оказалось не кратным шагу цены, принятому для данного класса инструментов, то происходит автоматическое



округление цены стоп-заявки к ближайшему кратному значению с учетом правил арифметического округления. В процессе перемещения линия заявки отображается на графике с новой ценой, кратной шагу цены, принятому для данного класса инструментов.

Если у заявки типа «стоп-цена по другому инструменту» инструменты условия и стоп-заявки не совпадают, то при перемещении линии такой условной заявки с нажатой клавишей «Ctrl», происходит автоматическое округление цены стоп-заявки к ближайшему кратному значению с учетом правил арифметического округления.

Если по указанному в условной заявке инструменту установлены диапазоны приемлемых цен (меню **Система/Настройки/Параметры инструментов...**), то, при перемещении линии стоп-заявки, новое значение цены проверяется на соответствие заданным ценовым диапазонам. При выходе цены из допустимого диапазона значений, на экране появляется сообщение об ошибке, и перестановка заявки не выполняется. В этом случае необходимо повторить операцию, указав цену в пределах допустимого диапазона.

При замене частично исполненной стоп-заявки типа «со связанной заявкой» объем новой стоп-заявки и связанной с ней лимитированной заявки равен неисполненному остатку заменяемой связанной лимитированной заявки.

Особенность замены условных заявок типа «со связанной заявкой»:

Заявка данного типа является комбинированной и состоит из двух заявок одинаковой направленности – стоп-заявки и лимитированной заявки (подробнее см. п. 5.5 Раздела 5 «Торговые операции клиента»). При замене данной стоп-заявки перемещением линии на графике заменяется только стоп-цена условной заявки, цена связанной с ней лимитированной заявки остается на прежнем уровне. В случае перемещения линии лимитированной заявки, связанная с ней стоп-заявка снимается. Если при перемещении линии стоп-заявки или линии лимитированной заявки была нажата клавиша «Ctrl», то будет произведена замена обеих связанных заявок. При этом стоп-цена, цена стоп-заявки и цена связанной лимитированной заявки изменятся на одинаковую величину, равную разнице значений старой и новой цены той из заявок, линия которой была перемещена.

Особенность условных заявок «по исполнению»:

При замене активной заявки снимаются все условные заявки типа «по исполнению», у которых условием исполнения указана заменяемая заявка.


При замене частично исполненной условной заявки «по исполнению» объем новой стоп-заявки равен неисполненному остатку лимитированной заявки-условия.



4.1.7 Отображение меток на графике

Метки на график наносятся пользователем и могут быть следующих типов:

- Текстовая метка – подпись графика либо элемента на графике.
- Заметка – текстовое описание, отображается на графике при наведении курсором на значок метки.
- Выноска – надпись с указателем на точку на графике.
- Отметка цены – выноска, содержащая значение цены в точке на графике.
- Картинка из файла – произвольное изображение, к которому можно привязать текст. Изображение загружается пользователем из файла.
- Значок – изображение из фиксированного набора.



Для создания новой метки выберите тип метки в контекстном меню «Метка...» на нужной области построения графиков, далее:

- для меток «Отметка цены», «Значок» – нажмите левой кнопкой мыши на месте привязки метки на графике (опорная точка метки). Для метки «Отметка цены» необходимо повторным нажатием левой кнопкой мыши на графике указать положение выноски с текстом (вторая опорная точка);
- для меток «Текст», «Выноска», «Картинка из файла», «Заметка» – нажмите левой кнопкой мыши на месте привязки метки на графике (опорная точка метки) и настройте параметры новой метки (подробнее о настройках меток см. п. [4.2.13](#)). Далее для метки «Выноска» необходимо нажатием левой кнопкой мыши на графике указать положение выноски с текстом (вторая опорная точка).



Метка, привязанная к одному из элементов графика, смещается при перемещении данного элемента. Непривязанная метка при перемещении отображенного в окне графика инструмента остается неподвижной.

Для перемещения метки подведите курсор к месту привязки метки, нажмите левую кнопку мыши (рядом с курсором появится значок в виде руки) и тяните в нужном направлении.

Для копирования метки подведите курсор к метке, нажмите левую кнопку мыши, удерживая нажатой клавишу «Ctrl», и потяните в нужном направлении.

Для меток «Выноска» и «Указание цены» возможно изменение ширины выноски с текстом: выделите метку, нажав на нее левой кнопкой мыши, подведите курсор ко второй опорной точке метки (рядом с курсором появится значок в виде руки), нажмите левую кнопку мыши и тяните вправо/влево для увеличения/уменьшения размера выноски.

Функции, доступные из контекстного меню метки:

- «Редактировать...» – открытие окна «Редактирование метки» для настройки параметров метки (см. п. [4.2.13](#)).
- «Копировать» (или «Ctrl»+«C») – копировать выбранную метку в буфер обмена. Для вставки скопированной метки на график выберите в контекстном меню области построения пункт «Вставить» или примените комбинацию клавиш «Ctrl»+«C».
- «Удалить метку» (или «Del») – удалить выбранную метку.

Работа с метками поддерживается языком QPILE – с его помощью можно устанавливать, менять и редактировать метки. Подробнее о функциях языка см. п. 8.22 Раздела 8 «Алгоритмический язык QPILE».


4.2 Настройка графика

Окно редактирования настроек графика вызывается одним из следующих способов:

- Выбором пункта меню программы **Действия/Редактировать...** при активном окне графика. Окно настройки открывается на странице «Свойства диаграммы» (см. п. [4.2.1](#)).
- Выбором пункта контекстного меню «Редактировать...» из активного графика:
 - на области построения графика – окно настройки открывается на странице редактирования настроек области построения (см. п. [4.2.2](#));
 - на линии графика или на легенде графика – окно настройки открывается на странице редактирования данного графика (см. п. [4.2.3](#)).
- Двойным нажатием левой кнопки мыши:
 - на области построения графика – окно настройки открывается на странице редактирования настроек области построения (см. п. [4.2.2](#));
 - на линии графика или на легенде графика – окно настройки открывается на странице редактирования вида данного графика (см. п. [4.2.3](#)).



В левой части окна представлен список отображаемых на данной диаграмме графиков и индикаторов. Области построения располагаются в порядке их следования на графике. Порядок расположения объектов внутри области построения определяется настройкой «[Порядок отображения слоев данных на диаграмме](#)».



- Для изменения порядка отображения графиков в текущем окне диаграммы используйте стрелки «вверх» и «вниз». При этом первый график в списке располагается в самом верхнем слое на диаграмме;

Для быстрого перемещения графиков и областей построения воспользуйтесь режимом «drag-and-drop».

- Для добавления нового графика используйте кнопку «Добавить». При этом новая область построения с графиком добавляется в конец списка, а новый график в существующую область построения добавляется в начало списка (в верхний слой окна диаграммы);
- Для удаления графика из списка используйте кнопку «X».

Область построения графиков перемещается / удаляется вместе с содержащимися в ней графиками и индикаторами.


В правой части экрана отображаются параметры настройки. Окно редактирования настроек графика разделено на страницы, переключение между которыми осуществляется в окне слева.



4.2.1 Настройка свойств диаграммы

На странице «Диаграмма» выполняется настройка общих параметров диаграммы.

Вкладка «Свойства диаграммы»



1. «Заголовок» – заголовок диаграммы.

- «Авто» – если флажок установлен, то заголовок присваивается автоматически и недоступен для редактирования.

Если включен режим связанных окон, то при смене инструмента значение поля изменяется автоматически.


2. «Инструмент» – название инструмента, по которому построен график. Если на диаграмме построены графики по разным инструментам, то значение поля: «Несколько инструментов».

- «Изменить» – изменить инструмент, к которому относятся кривые на графике. Диалог замены инструмента содержит следующие поля:
 - «Заменить» – инструмент (или список инструментов), выбранный источником данных в диаграмме. Если инструментов больше одного, то по умолчанию выбран инструмент, являющийся источником для наибольшего количества графиков на диаграмме. При отсутствии приоритета по количеству графиков инструменты сортируются по алфавиту.
 - «Новый инструмент» – список инструментов, сгруппированный по классам.
- Признак «Только активные инструменты» позволяет исключить из списка бумаги или контракты, не имеющие заявок, сделок или открытых позиций. Под активными инструментами понимаются такие инструменты, по которым на Бирже в текущую торговую сессию присутствовали либо присутствуют заявки, сделки или открытые позиции (для фьючерсов). Рабочее место QUIK определяет данный факт по значению параметров таблицы Текущих торгов: «Лучшая цена спроса»,



«Лучшая цена предложения», «Количество сделок», «Количество открытых позиций».

Если список получаемых параметров задан вручную, и в него не входят параметры, указанные выше, то признак «Только активные инструменты» работает некорректно.




3. «Интервал» – устанавливает промежутки времени, через которые откладываются новые отрезки на диаграмме. При выборе значения «Тиковый» создается тиковый график. Величина интервала отображается в квадратных скобках справа от заголовка окна диаграммы и отделяется от заголовка знаком «-».
4. «Диапазон данных» – диапазон отображаемых значений
 - «не ограничен» – показать значения за весь доступный период времени;
 - «последние ... интервалов» – отображать на графике указанное количество интервалов. Данные за более ранние периоды времени удаляются из области построения. Рекомендуется для наблюдения за краткосрочной динамикой изменения параметра;
 - «за период ... – ...» – установить для диаграммы указанный интервал дат;
 - «Сегодня» – при установленном флажке отображаются данные за текущий день;
 - «Фильтр по времени ... – ...» – при установленном флажке отображаются данные за указанный интервал времени.
5. «Шкала времени»:
 - «Начальный масштаб: ... интервалов» – минимально допустимое количество интервалов на графике. Параметр имеет значение в начале торговой сессии для предотвращения растягивания интервалов во всю ширину области построения.
 - «Правый край ... интервалов» – количество пустых интервалов на графике, добавляемых справа. Используется для продления линий трендов на будущие периоды.
 - «Показывать пустые интервалы» – если флажок включен, то на шкале времени отображаются все интервалы времени; если флажок выключен, то отображаются только интервалы, содержащие сделки. По умолчанию флажок снят.



- «Прерывать линию на пустых интервалах более ... мин» – не рисовать линию при построении графика типов «Линии» или «Пунктир», если последовательность пустых интервалов больше указанной величины. Параметр доступен для заполнения при включенном флажке «Показывать пустые интервалы».
- 6.** «Применять глобальный фильтр при отображении торговых операций» – признак отображения заявок и сделок на графике в соответствии с общими фильтрами. Подробнее о применении общих фильтров см. п. 2.3 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
- Если в общем фильтре выбран только один код клиента, то при установленном признаке «Применять глобальный фильтр при отображении торговых операций» автоматически заполняется поле «Код клиента» на форме ввода заявки, открытой из окна графика. Описание ввода заявок из окна графика см. в п. 4.1.5.
- 7.** «Оставлять трендовые линии, фигуры и метки при смене инструмента» - признак отображения трендовых линий, фигур и меток на графике после смены инструмента. По умолчанию флажок включен.

При нажатии кнопки «Применить» данные на диаграмме обновляются в соответствии с изменением настроек. Кнопка «ОК» закрывает окно редактирования графика с сохранением изменений, кнопка «Отмена» – без сохранения изменений.

Вкладка «Внешний вид»



Настройки позволяют задать цвета для элементов диаграммы (фона, осей, сетки, шрифтов, цвет и толщину линий трендов). Правила настройки цвета описаны в п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».

Дополнительные параметры:

- 1.** «Показывать на графике» – настройка отображения элементов графика:



- «Шкалу времени» – показывать значения на шкале времени (горизонтальная ось);
- «Вертикальную сетку» – показывать вертикальные линии сетки на области построения.

2. «Показывать подсказку» – выбор способа отображения параметров выбранной свечи:


- «Рядом с указателем» – при наведении курсора на свечу отображается всплывающая подсказка рядом с ней;
- «Вверху слева» – параметры отображаются в верхнем левом углу диаграммы.

3. «Порядок отображения слоев данных на диаграмме» – в окне настраивается порядок отображения слоев диаграммы. Для изменения порядка отображения слоев используйте стрелки «вверх» и «вниз». При этом самый верхний слой в списке является нижним слоем на диаграмме.

При нажатии кнопки «Применить» данные на диаграмме обновляются в соответствии с изменением настроек. Кнопка «ОК» закрывает окно редактирования графика с сохранением изменений, кнопка «Отмена» – без сохранения изменений.

4.2.2 Настройка области построения графика

На странице «Область <номер области>» выполняется настройка параметров области построения диаграммы.



1. «Легенда» – включение отображения легенды графика и настройка ее расположения относительно области построения:

- «Над графиком» – над областью построения;
- «Под графиком» – под областью построения.



2. «Левая / Правая шкала»:

- «Максимум» – установить максимальное значение шкалы.
- «Минимум» – установить минимальное значение шкалы.
- «Логарифмическая» – выбор типа шкалы графика. Если флажок не установлен, то используется линейная шкала.
- «Горизонтальная сетка» – включение отображения горизонтальных линий сетки на области построения.
- «Шаг сетки»:
 - «Авто» – автоматическое определение масштаба вертикальной шкалы (шага сетки, максимального и минимального значений параметров в отображаемом диапазоне времени).
 - «Шаг цены инструмента» – масштаб вертикальной шкалы определяется исходя из минимального шага цены инструмента.
 - Значение шага цены, задаваемое вручную.

3. «Автоматический масштаб по вертикали»:


- «По видимым значениям» – вертикальный масштаб графика подбирается автоматически по диапазону максимального и минимального значений свечек, находящихся в видимой области диаграммы.
- «По всем значениям» – вертикальный масштаб графика подбирается по максимуму/минимуму значений всех свечек на диаграмме.
- «С учётом цен заявок и позиций» – при установленном флажке вертикальный масштаб графика подбирается с учетом значений цены заявок и сделок, отображаемых линиями и метками. При снятом флажке вертикальный масштаб графика определяется настройками предыдущих пунктов.

4.2.3 Настройка вида графика

На странице «<Наименование инструмента> [<Вид графика>]» выполняется настройка параметров внешнего вида определенного графика.



Вкладка «Свойства»



1. «Подпись» – редактирование подписи к линии графика, например, чтобы сделать легенду более компактной.
2. «Вид графика» – выбор типа графика:
 - «Свечи»;
 - «Линии»;
 - «Линия с подсветкой»;
 - «Линия с градиентом»;
 - «Гистограммы»;
 - «Бары»;
 - «Точки»;
 - «Пунктир».
3. «Цвет линии» – выбор цвета и толщины линии графика.
4. «Цвет градиентной заливки» – выбор цвета градиентной заливки графика. По умолчанию используется цвет линии. Доступно для редактирования при выборе вида графика «Линия с подсветкой» или «Линия с градиентом».
5. «Выделять цветом» – признак раскраски элементов графика разными цветами в зависимости от направления изменения значений индикатора в соответствующем интервале времени.
 - «Рост» – выбор цвета, демонстрирующего повышение значения.
 - «Падение» – выбор цвета, демонстрирующего понижение значения.

Графики Price и Volume изменяют цвет в зависимости от направления изменения цены в данном интервале.



Настройка доступна для графиков видов «Свечи», «Бары» и «Гистограммы». Для графиков вида «Свечи» возможен выбор различных цветов для раскраски тела и границы свечи.


6. «Масштаб графика» – выбор оси (левой или правой), по которой выполняется масштабирование графика по вертикали.
7. «Показывать последнее значение» – признак отображения последнего значения цены (или настраиваемого индикатора) на оси графика.
8. «Учитывать при автомасштабировании» - учитывать данный график при автомасштабировании, если на диаграмме отображается несколько графиков. По умолчанию флажок включен.

Настройка должна быть включена хотя бы для одного графика на каждой оси.

Вкладка «Параметры»

Вкладка содержит параметры настройки индикаторов. Доступна для индикаторов технического анализа (см. п. 4.4).

Вкладка «Дополнительно»



1. «Сдвиг графика» – позволяет сдвигать график по оси времени на указанное количество интервалов. Для сдвига вперед (в будущее) используйте положительные значения, для сдвига назад – отрицательные.
2. «Процентное изменение» – при установленном флажке на оси значений (ординат) графика откладывается не абсолютное значение параметра, а его относительное



отклонение от начального значения, в процентах. В качестве исходного значения используется:

- «Абсолютное значение» – значение, указанное в поле ниже;
- «Цена закрытия» – цена закрытия предыдущего дня.

3. «Идентификатор» – уникальный строковый идентификатор, присваиваемый графику. Идентификатор используется при получении доступа к указанному графику средствами языка QLua или QPILE.

4. «Заявки» – настройка отображения заявок на графике:

- «Показывать заявки» – отображать на графике горизонтальные линии, соответствующие ценам активных заявок клиента.
- «Цвет покупки», «Цвет продажи» – цвета линий для заявок на покупку и на продажу.

5. «Стоп-заявки» – настройка отображения стоп-заявок на графике:

- «Показывать стоп-заявки» – отображать на графике горизонтальные линии, соответствующие ценам активных стоп-заявок пользователя.
- «Цвет покупки», «Цвет продажи» – цвета линий для заявок на покупку и на продажу.

В зависимости от типа условной заявки, линии на графике отображаются на следующих уровнях:

- «Стоп-лимит», «Со связанной заявкой» – на уровне стоп-цены;
- «Стоп-цена по другому инструменту» – на уровне стоп-цены (линия отображается на графике инструмента, по которому задано условие);
- «Тейк-профит» и «Тейк-профит и стоп-лимит» – на уровне стоп-цены тейк-профита.


6. «Сделки» – настройка отображения сделок на графике:

- «Показывать сделки» – отображать на графике сделки пользователя. Сделки отображаются маркером в виде треугольника, показывающего направленность сделки (вверх – покупка, вниз – продажа).
- «Цвет покупки», «Цвет продажи» – цвета маркеров для сделок по цене покупки и по цене продажи.

Вкладка «Уровни»

На вкладке задаются значения для горизонтальных линий (уровней), отображаемых на графике. Уровни откладываются по значениям той оси, к которой привязан график.





Чтобы задать новый уровень, в поле «Введите значение:» укажите его значение и нажмите кнопку «Добавить». Значение добавится в список, расположенный ниже.

Значение указывается в единицах цены, кроме случая, когда для графика на вкладке «Дополнительно» включен признак «Процентное изменение».

Чтобы удалить уровень, выберите его в списке и нажмите кнопку «Удалить».

Флажки в разделе «Показывать» позволяют отобразить на графике следующие уровни значений и выбрать их цвет:

Настройки недоступны для графика, построенного по параметру, отличному от «Price».

- «Уровень цены» – показать линию на уровне цены последней сделки.
- «Уровень позиции» – показать линию на уровне значения цены приобретения, взятой из таблицы «Позиции по инструментам» по данному коду клиента и данному инструменту.
- «Значение позиции» – показать на вертикальной шкале значение позиции.

Настроенные уровни цен запоминаются в шаблоне графика. При копировании окна графика нажатием клавиш «Ctrl»+«N» они переносятся в новое окно.

4.2.4 Добавление графика в диаграмму

Добавление графика в диаграмму осуществляется одним из следующих способов:

- Нажать кнопку  на панели инструментов «График».




- Выбрать пункт контекстного меню «Добавить график (индикатор)»... в активном графике.
- Выбрать пункт меню программы **Действия/Добавить график (индикатор)...** при активном окне графика.
- Нажать кнопку «Insert» при активном окне графика.
- Нажать кнопку «Добавить» в левой части окна редактирования графика.

1. График добавляется в новую область построения.


2. Индикаторы Alligator, AMA, Bollinger Bands, Envelopes, Fractals, Ichimoku, Parabolic SAR, Price Channel добавляются на график цены выбранного инструмента. Остальные индикаторы добавляются в новую область построения.


Окно добавления графика в диаграмму содержит следующие настройки:




1. «Источник данных» – выбор инструмента и параметра, используемых в качестве источника данных для графика. В списке доступны все источники, отображаемые на данном графике. Для добавления нового источника данных нажмите кнопку «Новый»: Окно выбора нового источника данных содержит следующие настройки:

- «Инструмент» – выбор инструмента из списка доступных. По умолчанию выбирается инструмент, по которому в диаграмме построен график цены.
- «Только активные инструменты» – позволяет исключить из списка бумаги или контракты, не имеющие заявок, сделок или открытых позиций.



Если выбранный инструмент не найден в справочнике, то выводится предупреждение вида: «При создании диаграммы <...> не удалось создать график <...> для инструмента <...>, так как данный инструмент отсутствует в справочнике инструментов». Легенда такого графика выглядит следующим образом:  **.**

- «Тип источника данных» – выбор источника данных для графика. Для смены источника данных нажмите кнопку «Изменить».



- Выбор Таблицы обезличенных сделок позволяет строить график цены и объема сделки (рекомендуется).
- Выбор Таблицы истории значений параметров дает возможность строить графики по большому количеству параметров, список которых отображается ниже.

Рекомендации к выбору типа источника данных:

- В Таблице истории значений параметров учитываются изменения параметров через определенные периоды времени, поэтому некоторые сделки могут быть



пропущены. Для построения графика цены и объема сделок используйте источник «Таблица обезличенных сделок».

- Данные в Таблице истории накапливаются в течение сеанса связи с сервером и могут иметь пропуски в тех периодах времени, когда связь с сервером отсутствовала. Чтобы получить непрерывный ряд данных, поставьте флажок «Получать пропущенные данные» в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа» / «Сохранение данных».
- Данные из Таблицы истории не накапливаются в архиве и недоступны для построения графика за несколько дней.
- При построении графика по «Таблице обезличенных сделок» данные берутся из этой таблицы, если пользователем была создана хотя бы одна таблица такого типа. При отсутствии Таблицы обезличенных сделок данные заказываются с сервера в виде интервалов требуемой дискретности, для минимизации трафика.

2. «Тип графика» – выберите тип графика из предлагаемого списка.

Значение «Price» соответствует графику цены последней сделки, «Volume» – графику объема последней сделки. Остальные типы графиков представляют собой различные индикаторы технического анализа.


3. При установленном признаке «Поместить график в новую область» для нового графика на диаграмме создается новая область построения.

4.2.5 Работа с графиками в режиме «drag-and-drop»


Изменение порядка отображения графиков в текущем окне диаграммы

Для изменения порядка отображения графиков в режиме «drag-and-drop» необходимо, чтобы в окне диаграммы отображались легенды графиков.

Графики и индикаторы отображаются в порядке расположения легенд на диаграмме. Таким образом, график, легенда которого находится в конце списка, отображается поверх всех остальных графиков и индикаторов.

Если при перемещении легенды графика курсор принял вид , то перемещение невозможно. В этом случае при отпускании кнопки мыши не производится никаких действий.

Последовательность действий:

- 1.** Поместите курсор на выбранную легенду и нажмите левую кнопку мыши (на экране появится курсор ).
- 2.** Удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместите курсор с легендой выбранного графика в нужное место в списке легенд диаграммы. Отпустите левую кнопку мыши.

Пример:  ЛУКОЙЛ [Price]  ЛУКОЙЛ [Volume]

Перемещение графика

Для перемещения графика в окне диаграммы из одной области построения в другую или для его перемещения в другое окно диаграммы, поместите курсор на легенду выбранного

графика, нажмите на левую кнопку мыши и, удерживая эту кнопку, переместите курсор с легендой в нужное место, затем отпустите левую кнопку мыши. Легенда перемещенного графика становится последней в панели диаграммы.



При переносе графика на другую панель диаграммы переносятся следующие связанные объекты:

- заявки;
- стоп-заявки;
- сделки;
- уровни пользователя;
- уровень цены;
- уровни позиций;
- трендовые линии.

Подтверждение на перемещение графика при установленном флажке «Запрашивать подтверждение при перемещении и удалении объектов с помощью drag-and-drop» в меню **Система/Настройки/Основные настройки...**, раздел «Окна» / «Таблицы» запрашивается в случае, если:

- перемещение происходит в окно, в настройках которого выключено отображение легенд;
- график перемещается в окно другой диаграммы.

Удаление графика

Для удаления графика поместите курсор на легенду выбранного графика и нажмите левую кнопку мыши (на экране появится курсор ). Удерживая кнопку мыши нажатой, переместите курсор с легендой за пределы окна диаграммы (курсор изменит вид на ) и отпустите кнопку мыши.

Подтверждение при удалении графика запрашивается в случае, если установлен флажок «Запрашивать подтверждение при перемещении и удалении объектов с помощью drag-and-drop» в меню **Система/Настройки/Основные настройки...**, раздел «Окна» / «Таблицы».

4.2.6 Рекомендации по работе с графиками

1. Какую из двух возможных таблиц назначить источником данных для графика?
 - Для графиков цены и объема сделки рекомендуется использовать Таблицу обезличенных сделок, содержащую полную информацию о заключенных сделках. Для прочих параметров – Таблицу истории значений параметров.
2. Как переименовать подпись параметра в легенде?
 - Откройте пункт контекстного меню «Редактировать...» и на странице редактирования настроек данного графика поменяйте название в поле «Подпись».
3. Как расположить графики по разным инструментам в одной области построения?



- Постройте стандартный график,
- Выберите пункт контекстного меню «Добавить график (индикатор)».
- Нажмите кнопку «Новый», выберите инструмент для добавления и нажмите кнопку «Выбрать».
- С помощью мыши перетащите созданный график в нужную область построения.


4. Как разместить графики цены и объема в одной области построения?

- Постройте график цены и объема.
- Двойным нажатием левой кнопки мыши на легенде созданного графика вызовите окно настроек.
- В левой части окна с помощью мыши перетащите график объема в область построения, в которой расположен график цены;
- В правой части окна выберите «Масштаб графика» «по левой шкале».
- Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Как оптимально разместить несколько диаграмм на экране?

- Если настроено много диаграмм и они не умещаются на экране, расположите их на разных вкладках. Система QUIK не имеет ограничений на число настроенных диаграмм и экранных вкладок. При разрешении экрана 800x600 рекомендуемое количество диаграмм на одной вкладке – от 2 до 4.

6. Как сделать, чтобы на диаграмме отображались все имеющиеся данные без прокрутки изображения?

- Откройте контекстное меню графика и выберите пункт «Весь график» либо нажмите кнопку .

7. Как изменить инструмент на созданном графике?

- Двойным нажатием левой кнопки мыши на свободном месте графика вызовите окно настроек. На странице «Диаграмма» нажмите кнопку «Изменить» и выберите из списка новый инструмент для отображения графика с текущими настройками. Описание диалога замены инструмента см. в п. [4.2.1](#).

8. Как перенести настройки графика в новое окно?

- Нажатием клавиш «Ctrl»+«N» создайте копию окна с графиком. Затем, если требуется в новом окне изменить инструмент, см. описание в предыдущем пункте.

4.2.7 Работа с шаблонами графиков

Шаблон представляет собой конфигурацию окна «График», сохраненную под определенным именем. Такой шаблон можно применить к уже существующим окнам, а также воспользоваться им для быстрой настройки нового графика.

- 1. Просмотр списка шаблонов** осуществляется через пункт контекстного меню **Шаблон диаграммы/Шаблоны...** на окне графика или пункт меню программы **Действия/Шаблон диаграммы/Шаблоны....**



- **Настройка шаблона по умолчанию.** Выделите в списке доступных шаблонов требуемую конфигурацию окна и нажмите кнопку «Брать по умолчанию». Название шаблона появится в разделе «Шаблон по умолчанию».
- **Переименование шаблона.** Выберите нужный шаблон и нажмите кнопку «Переименовать». В открывшемся диалоге введите новое название и нажмите кнопку «Ввод».
- **Удаление шаблона.** Нажатие кнопки «Удалить» удаляет выделенный шаблон.
- **Применение шаблона к нескольким окнам.** Нажатие кнопки «Применить ко всем окнам» изменяет настройки всех графиков в соответствии с выбранным шаблоном, нажатие кнопки «Применить к окнам на вкладке» – к окнам на текущей вкладке.

2. Создание нового шаблона.

- Настройте в качестве образца новое окно графика котировок или выберите одно из существующих.
- Выберите из контекстного меню на графике пункт Шаблон диаграммы/Сделать шаблоном....
- Для обновления шаблона выберите его название в открывшемся окне и нажмите кнопку «Сохранить».
- Для создания нового шаблона нажмите кнопку «Сохранить в новый». В открывшемся диалоге введите название и нажмите кнопку «Ввод».
- Нажмите кнопку «Закрыть».

3. Применение шаблона. Задать настройки графика по шаблону можно из пункта контекстного меню **Шаблон диаграммы/ <Имя шаблона>** или аналогичного пункта из меню программы **Действия**.





4.2.8 Использование панели инструментов

Для работы с графиками рекомендуется включить на панели инструментов панель «График»:



Назначение кнопок на панели «График»:






Кнопки, отображение которых отличается для темной темы оформления интерфейса приведены в таблице через символ «/».


Кнопка	Назначение
 / 	Добавить новый график в выбранное окно (диаграмму)
	Изменить величину интервала
	Настроить отображение информации о положении курсора в области построения графика. Описание см. ниже




Кнопка	Назначение
	Отобразить всю область графика в окне, если он был увеличен или уменьшен
	Увеличить масштаб графика
	Уменьшить масштаб графика
	Измерить расстояние между точками на графике
	Включить режим ввода / изменения заявки из окна диаграммы. Если настройка выключена, то невозможно перемещать и выставлять заявки из окна диаграммы
	Перемещать график с помощью «захвата» мышью
	Рисовать трендовые линии и фигуры
	Рисовать трендовую линию
	Рисовать горизонтальную линию
	Рисовать горизонтальный луч
	Рисовать вертикальную линию
	Рисовать прямоугольник
	Рисовать треугольник
	Рисовать эллипс
	Рисовать дуги Фибоначчи
	Рисовать скоростные линии
	Рисовать веер Фибоначчи
	Рисовать уровни Фибоначчи
	Рисовать временные зоны Фибоначчи
	Рисовать канал
	Рисовать глубину рынка
	Нанести метку на график
	Поместить на график текстовую метку
	Поместить на график заметку
	Поместить на график текстовую выноску
	Поместить на график выноску с указанием цены



Кнопка	Назначение
	Поместить на график изображение, загруженное из файла
	Поместить на график изображение, выбранное из набора встроенных картинок
	Выключить / включить отображение на графике трендовых линий, фигур и меток
	Закрепить выбранный на панели инструмент. Подробнее см. п. 4.2.10
	Притягивать точки трендовых линий и фигур к ближайшим ценам свечей. Подробнее см. п. 4.2.10

На панели расположена кнопка «Перекрестие» , которая включает отображение информации о положении курсора в области построения графика. При включении кнопки «Перекрестие» автоматически появляется выпадающее меню, из которого пользователь выбирает способ отображения координат курсора:



Возможен выбор одного или нескольких способов. Если ни один из способов не выбран, то кнопка «Перекрестие» не активна. При отключении кнопки «Перекрестие» настройки пользователя сохраняются. Возможные способы отображения координат курсора:

- «Показывать перекрестие» – включает отображение линий перекрестия с осями **(1)**.
- «Значение рядом с курсором» – информация отображается рядом с курсором в виде прямоугольника **(2)** со значением в формате:

```
[значение оси]
ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ
```


Если на графике есть привязка к левой и к правой оси (в случае расположения в одном окне двух графиков), то значение указывается в формате:

```
[значение левой оси] [значение правой оси]
ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ
```

- «Значение на оси» – информация отображается на осях в виде прямоугольных выносок **(3)**, в которых указываются значения даты и времени (ось абсцисс) и соответствующего



им значения (ось ординат). Выноски перемещаются по осям при движении курсора по графику.



4.2.9 Редактирование графика при помощи «мыши»

1. Просмотр и редактирование:

- Навести курсор мыши на график – получить окно подсказки с числовыми значениями параметров для данного отрезка графика.
- Двойное нажатие левой кнопки мыши – открыть окно редактирования графика.

2. Масштабирование графика:

- Нажать левую кнопку мыши на вертикальной шкале и тянуть вверх/вниз – регулировка масштаба графика по вертикали. Вернуться к автоматическому масштабированию можно двойным нажатием левой кнопки мыши на этой шкале.
- Нажать левую кнопку мыши на горизонтальной шкале и тянуть влево/вправо – изменять масштаб графика по оси времени.

3. Управление графиком вращением колесика мыши:

- Над областью построения графика – прокручивать график влево/вправо.
- Над областью построения графика, если график выходит за пределы области построения по вертикали – прокручивать график вверх/вниз.
- Над вертикальной полосой прокрутки окна графика – прокручивать график вверх/вниз.
- Над горизонтальной шкалой графика – прокручивать график влево/вправо.

4.2.10 Доступные функции

- «Линейка» – измерение расстояния между точками графика (см. п. [4.2.14](#)). Функция доступна из панели инструментов «График».

Функции, доступные для графика, могут быть вызваны из пункта меню **Действия** или контекстного меню области построения графика:



| (*) Функция доступна только из меню Действия.

| () Функция доступна только из контекстного меню.**

- «Новая диаграмма...»^{*} – построить новую диаграмму.
- «Новая диаграмма доходности облигаций...»^{*} – создать новую диаграмму доходности облигаций (см. п. [4.5](#)).
- «Добавить график (индикатор)...» (или «Insert») – добавить новый график (индикатор) в текущее окно диаграммы.
- «Нарисовать»^{**} – добавить элемент на график:
 - _ «Линия тренда»;
 - _ «Горизонтальная линия»;
 - _ «Горизонтальный луч»;
 - _ «Вертикальная линия»;
 - _ «Прямоугольник»;
 - _ «Треугольник»;
 - _ «Эллипс»;
 - _ «Дуги Фибоначчи»;
 - _ «Скоростные линии»;
 - _ «Веер Фибоначчи»;
 - _ «Уровни Фибоначчи»;
 - _ «Временные зоны Фибоначчи»;
 - _ «Канал»;
 - _ «Глубина рынка».
- «Метка...» – выбрать тип пользовательской метки. При нажатии левой кнопки мыши на графике (в точке привязки метки) открывается окно настройки выбранного типа метки.
 - _ «Текст...»;
 - _ «Заметка...»;
 - _ «Выноска...»;
 - _ «Отметка цены...»;
 - _ «Картинка из файла...»;
 - _ «Значок».

Подробнее о настройке пользовательских меток см. п. [4.2.13](#).

- «Добавить новую область...» – добавить на текущую диаграмму новую область построения графиков.
- «Вставить» (или «Ctrl»+«V») – установить на графике скопированный элемент: линию тренда, фигуру или метку.




Копия элемента помещается поверх исходного элемента и имеет аналогичные параметры.

- «Удалить» – удалить элемент диаграммы:
 - «Область <номер области>» – удаление области построения графиков. При удалении области построения удаляются все содержащиеся в ней графики.
 - «<Название графика>» – удаление графика.
 - ******«Все линии трендов и фигуры» – удаление всех трендов, каналов, линий, уровней Фибоначчи с текущей области построения. График цены/объема и индикаторы при этом не затрагиваются. Тренды удаляются с предварительным подтверждением.
 - «Все метки в диаграмме» – удаляет все метки, установленные на данном графике. Метки удаляются с предварительным подтверждением.
- «Подключиться к каналу» – привязать окно графика к основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»):
 - «<Название таблицы>» – привязка окна графика к данной таблице;
 - «Отключить» – отключение окна графика от канала.
- «Скрыть рисунки» / «Показать рисунки» – выключить / включить отображение на графике трендовых линий, фигур и меток.

При добавлении на график нового элемента все элементы становятся видимыми.

- «Закрепить инструмент» – если режим включен (установлен флажок слева), то выбранный на панели инструмент для работы с трендовыми линиями, фигурами или метками считается включенным и используется повторно. Отключить выбранный инструмент можно одним из следующих способов:
 - повторным нажатием кнопки включения данного инструмента на панели инструментов;
 - нажатием кнопки «Esc».Если режим выключен (флажок слева снят), то выбранный инструмент используется однократно.
- «Магнит» – если режим включен, при создании и перемещении элементов на графике узловые точки объектов рисования притягиваются к ценам ближайших свечей:
 - Цена открытия свечи (Open);
 - Максимальная цена свечи (High);
 - Наименьшая цена свечи (Low);
 - Цена закрытия свечи (Close).



Включить режим можно нажатием на кнопку  или при перемещении узловой точки объекта на графике кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу «Ctrl». Для настройки расстояния действия магнита доступны следующие параметры:

- Расстояние от курсора до ближайшей точки экстремума в пикселях:
 - «5px» (по умолчанию);
 - «10px»;
 - «20px»;
 - «40px»;
- «Сильный магнит» – точки объектов рисования примагничиваются к экстремумам ближайших свечей на графике.

При использовании режима «Магнит» для горизонтальной линии, на выбранной линии отображается центральная точка, которая притягивается к ценам ближайших свечей.

Режим «Магнит» недоступен для вертикальных линий.

Если режим включен, при перемещении в пустой области графика узловая точка фигуры или линии притягивается к пересечениям вертикальных (по времени) и горизонтальных (по шагу цены) разделителей сетки. При этом, по горизонтали точка примагничивается с учетом временных интервалов, а по вертикали притягивается к оси (справа или слева), к которой привязан график инструмента, с учетом шага цены инструмента графика.

- «Редактировать...» – открыть окно настройки:
 - на странице редактирования настроек области построения – при вызове функции из контекстного меню области построения графика;
 - на странице редактирования общих параметров диаграммы – при вызове функции из пункта меню **Действия**.
- «Обновить» (или «F5») – обновление содержимого окна графика. Доступно для графиков, созданных по данным Таблицы текущих торгов.
- «Интервал» – выбрать величину интервала (тиковый, 1 минута и т.д.).
- «Увеличить» – увеличить горизонтальный масштаб графика.
- «Уменьшить» – уменьшить горизонтальный масштаб графика.
- «Показать весь график» – показать весь график в окне.
- «Создать копию» (или «Ctrl»+«N») – создать новое окно графика на основе уже существующего.
- «Показать легенду»** – включить/отключить отображение легенды в текущей области построения.
- «Показывать подсказку»** – включить/отключить отображение всплывающей подсказки на свечке.
- «Шаблон диаграммы» – настройка используемого шаблона:
 - «Сделать шаблоном...» – сохранить настройки диаграммы в шаблон.



- <Название шаблона> – применить к диаграмме сохраненные в выбранном шаблоне настройки графика.
- «Шаблоны...» – открыть окно управления шаблонами графиков.

Работа с шаблонами описана в п. [4.2.7](#).

- «Сохранить изображение...» – сохранение изображения диаграммы в файл. Возможные форматы: Microsoft Bitmap (BMP), Microsoft Enhanced Metafile (EMF). Подробнее см. п. [4.2.11](#).

Контекстное меню линии (или легенды для линии) на графике:

- «Новая заявка» – открыть окно ввода новой заявки по инструменту, по которому построен график.
- «Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода новой условной заявки по инструменту, по которому построен график.
- «Котировки <инструмент>» – открыть окно котировок по соответствующему инструменту.
- «Глубина рынка» – добавить на график гистограмму «Глубина рынка». Подробнее см. п. [4.2.15](#).
- «Редактировать...» – открыть окно настройки на странице редактирования вида данного графика.
- «Заменить инструмент» – изменить инструмент, по которому построен график. Диалог замены инструмента описан в п. [4.2.1](#).
- «Удалить график» – удалить текущую линию графика.
- «Сохранить данные в файл» – сохранить данные диаграммы в файл в формате *.txt. Подробнее см. п. [4.2.12](#).

4.2.11 Сохранение изображения графика в файл

Настроенное изображение в окне графика может быть сохранено в файле графического формата Microsoft Bitmap (BMP) и Microsoft Enhanced Metafile (EMF). Действие выполняется из контекстного меню на графике, выбором пункта «Сохранить изображение...».

График сохраняется в том виде, как он виден на экране, с учетом наложенных меток, индикаторов и прочих элементов. При сохранении графика в файл записывается не только видимая часть изображения, а весь график целиком – по всем периодам, которые можно увидеть путем прокрутки изображения в окне. При этом масштаб графика по вертикали подбирается так, чтобы были видны все свечи графика.

Сохранение изображения в файл размером до 1ГБ выполняется без запроса подтверждения пользователя. Если размер изображения от 1ГБ до 4ГБ, то пользователь получает сообщение: «Итоговое изображение имеет слишком большие размеры. Рекомендуем уменьшить масштаб графика, иначе возможны проблемы с просмотром. Продолжить сохранение?».



Сохранение изображения в формат EMF позволяет уменьшить размер файла и упрощает его редактирование в сторонних программах обработки изображений.

4.2.12 Сохранение данных графика в файл

Численные значения, по которым построен график, могут быть сохранены в файл. Для сохранения доступны данные по котировкам и по индикаторам. Формат файла для значений цены/объема и индикаторов различается. В файл записывается информация с такой глубиной истории, какая отображена на графике.

Способ выполнения:

1. Выберите линию графика, данные по которому должны быть сохранены.
2. Из контекстного меню на линии выберите пункт «Сохранить данные в файл».
3. В открывшемся окне укажите название сохраняемого файла и выберите папку на диске для записи.

Формат файла значений цены и объема имеет вид, совместимый с форматом Equis Metastock:

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>	<VOL>
Тикер	Период	Дата	Время	Цена открытия	Максимум цены	Минимум цены	Цена закрытия	Объем

Где:

- Тикер – «<код инструмента> [<код класса>]».

Пример файла:

```
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
HYDR [TQBR],5,20100921,125500,2.072000,2.073500,.2068700,2.069000,29419.000000
HYDR [TQBR],5,20100921,130000,2.069000,2.071400,2.067000,2.071400,44473.000000
```

Формат файла для значений индикаторов:

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	Line 1	Line 2	Line 3	...	Line N
Тикер	Период	Дата	Время	Линия №1	Линия №2	Линия №3	...	Линия №N

Где:



- Тикер – «<код инструмента> [<код класса>]».

Пример файла для индикатора Alligator:

```
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<LINE_LIPS>,<LINE_JAW>,<LINE_TEETH>
HYDR [TQBR],5,20100921,133500,2.072900,2.072268,2.072268
HYDR [TQBR],5,20100921,134000,2.071000,2.072015,2.072015
```

4.2.13 Настройка пользовательских меток

Подробнее об отображении меток на графике см. п. [4.1.7](#).

Окно «Редактирование метки» открывается одним из следующих способов:


- Для создания новой метки – выбором типа метки в контекстном меню «Метка...» на нужной области построения графиков и нажатием левой кнопкой мыши на месте привязки метки на графике (опорная точка метки).
- Для редактирования существующей метки:
 - выбором пункта контекстного меню «Редактировать...» на нужной метке;
 - двойным нажатием левой кнопки мыши на нужной метке.

Окно «Редактирование метки» содержит следующие параметры:

По умолчанию используются значения параметров, заданные при создании предыдущей метки.

Вкладка «Внешний вид»

- Метка «Текст»:




- Настройки текста метки: цвет, шрифт, размер, начертание.
- Поле для ввода текста метки.




- «Граница» – включение отображения границы метки и настройка цвета и толщины линии границы.
- «Заливка» – включение использования заливки для фона метки и настройка цвета заливки.

• Метка «Заметка»:



- «Текст подсказки» – текст подсказки, отображаемой при наведении курсора мыши на метку.
- «Цвет 1» – основной цвет метки.
- «Цвет 2» – цвет внутренней части метки.


• Метка «Выноска»:



- Настройки текста метки: цвет, шрифт, размер, начертание.
- Поле для ввода текста метки.
- «Граница» – настройка цвета и толщины линии границы.
- «Заливка» – настройка цвета заливки фона.




- Метка «Отметка цены»:



- «Шрифт» – настройки текста метки: цвет, шрифт, размер, начертание.
- «Граница» – настройка цвета и толщины линии границы.
- «Заливка» – настройка цвета заливки фона.

- Метка «Картинка из файла»:



- «Файл картинки» – выбор файла с изображением. Возможные форматы файла: *.bmp, *.jpeg.
- «Текст подсказки» – текст подсказки, отображаемой при наведении курсора мыши на метку.
- «Текст подписи» – текст, который отображается рядом с картинкой.
- «Положение» – размещение метки на графике относительно опорной точки:
 - «слева от точки»;
 - «справа от точки»;
 - «над точкой»;
 - «под точкой».
- «Шрифт» – настройки текста метки: цвет, шрифт, размер, начертание.

- Метка «Значок»:

Редактирование метки

Внешний вид | Координаты | Интервалы

Текст подсказки:

Цвет: [красный]

Шаблон []

OK Отмена

- «Текст подсказки» – текст подсказки, отображаемой при наведении курсора мыши на метку.
- «Цвет» – цвет метки.

Вкладка «Координаты»

Редактирование метки

Внешний вид | Координаты | Интервалы

Привязать к графику:

KMG [Price]

Цена № интервала Дата и Время

Точка 1: 0. 0 01.01.1601 0:00:00

☒ Перемещать со шкалой времени

☐ Перемещать со шкалой цены

Шаблон []

OK Отмена

1. «Привязать к графику» – выбор графика, к которому привязана метка.
2. «Точка 1» – координаты опорной точки метки:
 - «Цена» – значение по вертикальной оси координат. Доступно для редактирования при включенном признаке «Перемещать со шкалой цены».
 - «№ интервала» – номер интервала, в котором расположена опорная точка.
 - «Дата и Время» – дата и время начала интервала, в котором расположена опорная точка. Если точка попадает на интервал времени в будущем, то в поле отображается количество интервалов сдвига в будущее со знаком «+» (плюс). Недоступно для редактирования.
3. «Точка 2» – координаты второй опорной точки метки (точка привязки выноски с текстом). Отображается для меток вида «Выноска», «Отметка цены».




- «Цена» – значение по вертикальной оси координат. Доступно для редактирования при включенном признаке «Перемещать со шкалой цены».
- «№ интервала» – номер интервала, в котором расположена опорная точка.
- «Дата и Время» – дата и время начала интервала, в котором расположена опорная точка. Если точка попадает на интервал времени в будущем, то в поле отображается количество интервалов сдвига в будущее со знаком «+» (плюс). Недоступно для редактирования.

4. «Перемещать со шкалой времени» – привязать метку к шкале времени на графике.

5. «Перемещать со шкалой цены» – привязать метку к шкале цены на графике.

Вкладка «Интервалы»




На вкладке выполняется настройка видимости метки на разных длинах интервалов. Возможные значения:

- «Тиковый»;
- «Минуты» (от 1 до 6, 10, 15, 20, 30);
- «Часы» (1, 2, 4);
- «Дневной»;
- «Недельный»;
- «Месячный».



Шаблон




Настройка используемого шаблона метки:

- «По умолчанию» – применить к метке настройки по умолчанию.
- «Сохранить как...» – сохранить настройки метки в шаблон. В открывшемся диалоге задаётся наименование шаблона.
- <Название шаблона> – применить к метке сохраненные в выбранном шаблоне настройки. Для удаления шаблона из списка используйте кнопку «X» в строке с названием шаблона.

4.2.14 Измерение расстояния

Измерить расстояние между точками на графике можно одним из следующих способов:

- Выбором функции «Линейка» в панели инструментов «График»:
 - Нажать в панели инструментов на кнопку «Линейка»  ;
 - В окне графика указать первую точку нажав левой кнопкой мыши, не отпуская кнопки мыши тянуть в требуемом направлении до второй точки, отпустить кнопку мыши.
- Чтобы переместить линейку, нажмите левую кнопку мыши на линейке и потяните в нужную сторону.
- С помощью колёсика мыши:
 - В окне графика указать первую точку нажав колёсико мыши, не отпуская колёсика мыши тянуть в требуемом направлении до второй точки, отпустить колёсико мыши.

При измерении расстояния на графике отображаются следующие элементы:

- Область между точками отображается в виде прямоугольника. Цвет заливки области соответствует выбранному цвету сетки графика с прозрачностью 50%, без границ;
- От начальной точки до конечной рисуется пунктирная линия;



- Подпись с результатом измерения:

- Первая строка (измерение по вертикали) – разница значения параметра в конечной точке относительно начальной точки. Отображается с учетом знака (для значений цены - с точностью инструмента). В скобках показывается изменение в % (с точностью до двух знаков после запятой);
- Вторая строка (измерение по горизонтали) – количество интервалов, разница во времени. Разница во времени отображается в днях, часах и минутах. Если единица измерения содержит нулевое значение, то она не показывается (например, вместо «1ч 00 м» отобразится «1 ч»).


Если на графике существует объект, привязанный к другой шкале, то подпись содержит три строки. В первой строке отображаются значения левой шкалы, во второй – значения правой шкалы, а в третьей значения шкалы времени.

Для сброса измерений необходимо нажать левой кнопкой мыши в любой точке области построения графика.

4.2.15 Гистограмма «Глубина рынка»

Для добавления гистограммы выполните следующие действия:

1. В панели инструментов «График» в пункте меню «Нарисовать» или из контекстного меню линии на графике выберите пункт «Глубина рынка».
2. Нажмите левой кнопкой мыши в нужном месте диаграммы.



Элементы гистограммы:

1. **Область гистограммы.** Область внутри области построения графика, в которой отображаются объем заявок, максимальный объем и собственные заявки.
2. **Объем заявок.**
3. **Суммарный объем.**
4. **Максимальный объем.**
5. **Собственные заявки.**

При наведении курсора на бары под заголовком гистограммы отображается всплывающая подсказка с указанием направления, цены и объема заявки.




Чтобы переместить гистограмму, наведите курсор на ее заголовок, нажмите левую кнопку мыши и потяните в нужном направлении. Чтобы изменить область гистограммы, наведите курсор на левую/правую границу гистограммы, нажмите левую кнопку мыши и потяните в нужном направлении.

Настройка гистограммы

Окно «Свойства диаграммы "Глубина рынка"» вызывается одним из следующих способов:

- Нажатие правой кнопкой мыши на заголовке или границе гистограммы и выбор пункта меню «Редактировать...».
- Двойное нажатие левой кнопки мыши на заголовке или границе гистограммы.

Вкладка «Свойства»




Доступные параметры:

1. «Привязать к графику» – выбор графика, к которому привязана гистограмма.
2. «Направление гистограммы»:
 - «Слева направо»;
 - «Справа налево».
3. «Масштаб по горизонтали: <значение в процентах> % от области построения графика».
4. «Масштабировать по максимальному значению суммарного объема» – если флажок включен и на вкладке «Внешний вид» флажок «Суммарный объем» включен, то объем текущих активных заявок отображается в масштабе с учетом значения максимального объема. Если флажок выключен, а на вкладке «Внешний вид» флажок «Суммарный объем» включен, то объем текущих активных заявок отображается в масштабе с учетом значения максимального объема, а суммарный объем отображается на всей доступной области графика.
5. «Масштабирование длин баров»:
 - «Линейное»;



- «Нелинейное» – рекомендуется использовать, если для инструмента на рынке присутствуют заявки с объемом, значительно превышающим объемы остальных заявок.

Вкладка «Внешний вид»



Настройки позволяют задать цвета и шрифты для индикаторов фигуры. Правила настройки цвета описаны в п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».

Доступные параметры:

1. «Индикаторы» – значения индикаторов для покупки и продажи:

- «Объем» – цвет для объемов заявок.
- «Подписывать значения» – цвет и шрифт текста подписи.
- «Суммарный объем» – цвет для суммарного объема заявок.
- «Максимальный объем» – цвет для максимального объема заявок.
- «Собственные заявки» – цвет для собственных заявок.

Вкладка «Интервалы»

На вкладке выполняется настройка видимости гистограммы на разных длинах интервалов. Возможные значения:

- «Тиковый»;
- «Минуты» (от 1 до 6, 10, 15, 20, 30);
- «Часы» (1, 2, 4);
- «Дневной»;
- «Недельный»;
- «Месячный».

Шаблон

Настройка используемого шаблона гистограммы:

- «По умолчанию» – применить к гистограмме настройки по умолчанию.



- «Сохранить как...» – сохранить настройки гистограммы в шаблон. В открывшемся диалоге задаётся наименование шаблона.
- <Название шаблона> – применить к гистограмме сохраненные в выбранном шаблоне настройки. Для удаления шаблона из списка используйте кнопку «X» в строке с названием шаблона.

Кнопка «ОК» закрывает окно редактирования с сохранением изменений, кнопка «Отмена» – без сохранения изменений.


Функции, доступные из контекстного меню

- «Редактировать...» – открытие окна «Свойства диаграммы "Глубина рынка"» для настройки параметров гистограммы (см. п. [4.2.15](#)).
- «Копировать» (или «Ctrl»+«C») – копировать выбранную гистограмму в буфер обмена. Для вставки скопированного элемента на график выберите в контекстном меню области построения пункт «Вставить» или примените комбинацию клавиш «Ctrl»+«C».
- «Удалить фигуру» (или «Del») – удалить с графика выбранную гистограмму.


4.3 Инструменты технического анализа

Для исследования поведения цен сделок при помощи графиков, в системе QUIK может применяться рисование линий и наложение индикаторов технического анализа.

4.3.1 Рисование линий




1. Рисование горизонтальной линии:


- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Горизонтальная линия» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши, подвести появившуюся линию к требуемому уровню, затем отпустить левую кнопку мыши.




2. Рисование вертикальной линии:

- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Вертикальная линия» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши, подвести появившуюся линию к требуемому значению, затем отпустить левую кнопку мыши.


3. Рисование линий трендов:

- Первый способ: удерживая нажатой клавишу «Shift», нажать левую кнопку мыши в точке начала линии и тянуть в требуемом направлении для рисования линии.
- Второй способ:
 - нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Линия тренда» в контекстном меню области построения графика;
 - нажать левую кнопку мыши в точке начала линии и тянуть в требуемом направлении для рисования линии.

4. Рисование каналов:


- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Канал» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши в точке начала линии и тянуть в требуемом направлении для рисования линии. После отпускания левой кнопки мыши первая линия канала зафиксируется;
- Перемещая курсор вверх-вниз, сформируйте ширину канала и нажмите левую кнопку мыши. Вторая линия канала зафиксируется.

5. Рисование горизонтального луча:


- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Горизонтальный луч» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши в точке начала луча, после чего построится горизонтальный луч вправо. Направление луча (вправо, влево или оба направления) задается в настройках линий трендов (описание вкладки «Координаты» см. в п. [4.3.5](#)).



4.3.2 Рисование фигур




1. Рисование прямоугольника:

- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Прямоугольник» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши в начальной точке прямоугольника (например, верхний левый угол) и тянуть в требуемом направлении для рисования прямоугольника. После отпускания левой кнопки мыши конечная точка прямоугольника (например, нижний правый угол) зафиксируется.


При рисовании на осях отображаются метки цены и времени, соответствующие четырём узловым точкам прямоугольника.

2. Рисование треугольника:

- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Треугольник» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши в начальной точке треугольника, не отпуская кнопки мыши тянуть в требуемом направлении до второй точки треугольника, и, отпустив левую кнопку мыши, зафиксировать вторую точку треугольника. Протянуть мышь по направлению к третьей точке и нажать левой кнопкой мыши для закрепления третьей точки.

При рисовании на осях отображаются метки цены и времени, соответствующие трём узловым точкам треугольника.

3. Рисование эллипса:

- Нажать кнопку  на панели инструментов или выбрать пункт «Нарисовать/Эллипс» в контекстном меню области построения графика;
- В окне графика нажать левую кнопку мыши в начальной точке эллипса, не отпуская кнопки мыши задать продольный диаметр эллипса растягивая в требуемом направлении до второй точки, и, отпустив левую кнопку мыши, зафиксировать вторую точку эллипса. Двигая мышью задать поперечный диаметр эллипса и нажать левой кнопкой мыши для закрепления поперечного диаметра.




При рисовании на осях отображаются метки цены и времени, соответствующие двум узловым точкам эллипса.

4.3.3 Линейные инструменты

Линейными инструментами называются геометрические фигуры, наносящиеся на графики цен или индикаторов, например, «линии Фибоначчи».

Числа Фибоначчи представляют собой последовательность, в которой каждое последующее число является суммой двух предыдущих: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 и т.д. Эта последовательность обладает рядом внутренних взаимосвязей. Например, всякое число данного ряда, кроме первых трех, приблизительно в 1.618 раз больше предыдущего и примерно в 0.618 раз меньше следующего числа. Применение линий Фибоначчи основывается на предположении, что узловые моменты поведения цен располагаются рядом с линиями Фибоначчи.

Доступные виды линий:



1. – «Дуги Фибоначчи» (Fibonacci Arcs) представляет собой три дуги с радиусами в 38.2%, 50.0% и 61.8% от разницы значений цены в начале и конце линии.
2. – «Веер Фибоначчи» (Fibonacci Fan) представляет собой три наклонных линии пересекающие вертикаль, отложенную от более поздней точки, на уровнях в 38.2%, 50.0% и 61.8% от разницы значений цены в начале и конце линии.
3. – «Уровни Фибоначчи» (Fibonacci Retracement) это девять горизонтальных линий, проходящих на уровнях, заданных числами Фибоначчи: 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100, 161.8, 261.8 и 423.6%.
4. – «Временные зоны Фибоначчи» (Fibonacci Time Zones) представляют из себя серию вертикальных линий, проходящих через интервалы, соответствующие числам 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д.
5. – «Скоростные линии» (Speed Resistance Lines) представляет собой три наклонных линии, пересекающие вертикаль, отложенную от более поздней точки, на уровнях 1/3, 2/3 и 1 от разницы значений цены в начале и конце линии.

Использование линейных инструментов аналогично рисованию линий:

- Выберите тип линии нажатием кнопок на панели инструментов или выбором соответствующего пункта меню «Нарисовать» в контекстном меню области построения графика.
- Проведите на графике линию, соединяющую экстремумы цен (минимум и максимум).

4.3.4 Функции по работе с линиями трендов и фигурами

Функции, доступные из контекстного меню


- «Редактировать...» – открытие окна «Свойства <тип линии (фигуры)>» для настройки параметров линии тренда или фигуры (см. п. 4.3.5).
- «Копировать» (или «Ctrl»+«C») – копировать выбранную линию тренда или фигуру в буфер обмена.

Для вставки скопированного элемента на график выберите в контекстном меню области построения пункт «Вставить» или примените комбинацию клавиш «Ctrl»+«C».

- «Удалить тренд» / «Удалить горизонтальный луч» / «Удалить фигуру» (или «Del») – удалить с графика выбранную линию тренда или фигуру.

Дополнительные функции

1. Выделить линию тренда или фигуру – визуально выделить узловые точки, подведя курсор к линии или к границе фигуры и нажав левую кнопку мыши:



Выделение можно осуществить одним из следующих способов:

- Навести курсор на линию тренда (границу фигуры). Для снятия выделения уберите курсор с линии тренда (границы фигуры);
 - Навести курсор на линию тренда (границу фигуры), нажать левую кнопку мыши. Выделение снимается после щелчка левой или правой кнопкой мыши на области графика за пределами линии тренда (границы фигуры).
2. Изменить линию тренда или фигуру – подвести курсор к изменяемой узловой точке (рядом с курсором появится значок в виде руки), нажать левую кнопку мыши и тянуть



в нужную сторону для изменения фигуры. Удерживая нажатой клавишу «Shift», можно перемещать линию тренда и фигуры вдоль оси времени без изменения уровня цены. Прямоугольник рисуется параллельно линиям сетки, наклон фигуры не предусмотрен.

При редактировании фигуры на осях отображаются метки цены и времени, соответствующие узловым точкам фигуры.

3. Изменить наклон и/или ширину канала – выделить канал, затем:

- для изменения наклона линий канала – нажать левую кнопку мыши в узловой точке линии, имеющей две узловые точки (рядом с курсором появится значок в виде руки), и тянуть в требуемом направлении;
- для изменения расстояния между линиями канала – нажать левую кнопку мыши в узловой точке линии, имеющей одну узловую точку (рядом с курсором появится значок в виде руки), и перемещать курсор вверх-вниз, формируя ширину канала.

4. Переместить линию тренда или фигуру – нажать левую кнопку мыши на середине линии тренда или на границе фигуры (рядом с курсором появится значок в виде перекрестия), тянуть в нужную сторону для перетаскивания.

5. Копировать линию тренда или фигуру – удерживать нажатой клавишу «Ctrl» и нажать левую кнопку мыши:

- на линии тренда или на границе фигуры – для параллельного переноса;
- на узловой точке – для создания новой линии или фигуры, имеющей общую вершину с предыдущей.

6. Удалить линию тренда или фигуру – удаление элемента можно осуществить одним из следующих способов:

- Выбрать пункт контекстного меню для элемента «Удалить тренд» / «Удалить горизонтальный луч» / «Удалить фигуру»;
- Выделить элемент и нажать клавишу «Delete». Линия / фигура удаляется с предварительным подтверждением.

Свойства линий трендов

1. При перемасштабировании диаграммы тренды изменяют вид вместе с графиками, к которым они относятся.
2. Если на диаграмме отображены два графика в одной области построения, то для правильного масштабирования линии тренда необходимо указать, к какому из графиков она относится. Настройка выполняется в окне «[Свойства <тип линии \(фигуры\)>](#)», поле «Привязать к ...».
3. При удалении графика, к которому привязан тренд, линии тренда тоже удаляются.
4. При отсутствии графиков в области построения нарисовать линию тренда невозможно.
5. При закрытии программы линии тренда не сохраняются.
6. Задать цвет и толщину линий тренда по умолчанию можно на странице «Свойства диаграммы» окна редактирования настроек графика, вкладка «Внешний вид».
7. Копирование настроек текущего тренда. Заданные настройки текущего тренда (через диалог «[Свойства <тип линии \(фигуры\)>](#)») автоматически устанавливаются для



следующих созданных трендов того же типа. В противном случае используются настройки по умолчанию.


4.3.5 Настройка фигур и линий трендов

Окно «Свойства <тип линии (фигуры)>» вызывается одним из следующих способов:

- Нажатие правой кнопкой мыши на выделенной линии тренда или на границе фигуры и выбор пункта меню «Редактировать...».
- Двойное нажатие левой кнопки мыши на выделенной линии тренда или на границе фигуры.

Набор отображаемых параметров на вкладках зависит от вида настраиваемых линий трендов или фигур.

Вкладка «Внешний вид»



На вкладке «Внешний вид» настраивается внешний вид линий и фигур:

1. «Стиль» – выбор цвета, стиля и толщины основной линии. Настраивается для линий типа «Линия тренда», «Горизонтальная линия», «Горизонтальный луч», «Вертикальная линия», «Временные зоны Фибоначчи».
2. «Продлевать влево» – продление линии влево, превращая линию тренда в луч. Настраивается для линий типа «Линия тренда».
3. «Продлевать вправо» – продление линии вправо, превращая линию тренда в луч. Настраивается для линий типа «Линия тренда».
4. «Всегда показывать значение на оси цены» – отображение значения для тренда по вертикальной оси координат. Если флажок отключен, то значение на вертикальной оси отображается только при выделении тренда. Настраивается для линий типа «Горизонтальная линия», «Горизонтальный луч».



5. «Основная линия» – выбор цвета, стиля и толщины основной линии. Настраивается для линий типа «Дуги Фибоначчи», «Веер Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи», «Скоростные линии».
6. «Линия сопротивления» – выбор цвета, стиля и толщины линии сопротивления. Настраивается для линий типа «Дуги Фибоначчи», «Веер Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи», «Скоростные линии», «Канал».
7. «Линия поддержки» – выбор цвета, стиля и толщины линии поддержки. Настраивается для линий типа «Канал», «Дуги Фибоначчи», «Веер Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи», «Скоростные линии».
8. «Заливка» – выбор цвета и уровня прозрачности для фона. Настраивается для фигур «Прямоугольник», «Треугольник», «Эллипс».
9. «Граница» – выбор цвета, стиля и толщины границы фигуры. Настраивается для фигур «Прямоугольник», «Треугольник», «Эллипс».
10. «Строить по контртренду» – построение по противоположно направленному тренду. Настраивается для линий типа «Веер Фибоначчи».
11. «Подписи к уровням» – отображение подписей к линиям на графике:

- «слева»;
- «справа».

Настраивается для линий типа «Уровни Фибоначчи».

Правила настройки цвета описаны в п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».

Вкладка «Координаты»

1. «Привязать к графику» – выбор графика, к которому привязана линия тренда или фигура.
2. Координаты узловых точек линии тренда или фигуры:
 - «Цена» – значение по вертикальной оси координат. Для прямоугольника отображается по нижней и верхней границам.
 - «№ интервала» – номер интервала, в котором расположена узловая точка.



- «Дата и Время» – дата и время начала интервала, в котором расположена узловая точка. Если точка попадает на интервал времени в будущем, то в поле отображается количество интервалов сдвига в будущее со знаком «+» (плюс), например «+2». Для прямоугольника отображается по левой и правой границам. Недоступно для редактирования.

Количество узловых точек зависит от вида графика:

- «Горизонтальная линия», «Горизонтальный луч», «Вертикальная линия» – одна узловая точка.
- «Линия тренда», «Прямоугольник», «Дуги Фибоначчи», «Скоростные линии», «Веер Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи», «Временные зоны Фибоначчи» – две узловые точки.
- «Эллипс», «Треугольник», «Канал» – три узловые точки.

3. Направление горизонтального луча:

- «Луч вправо» – луч направлен вправо. Настраивается для линий типа «Горизонтальный луч».
- «Луч влево» – луч направлен влево. Настраивается для линий типа «Горизонтальный луч».

Допустимо использовать оба направления.

Вкладка «Уровни Фибоначчи»

Внешний вид	Координаты	Уровни Фибоначчи	Интервалы
1	Значение (%)	Рисовать	
	0,0	основная линия	✖
2	23,6	основная линия	✖
3	38,2	основная линия	✖
<div>отключить</div> <div>основная линия</div> <div>линия сопротивления</div> <div>линия поддержки</div>			
+	0,0	основная линия	Добавить

Шаблон: ▼ ОК Отмена

На вкладке выполняется настройка каждого уровня Фибоначчи. Вкладка отображается для линий типа «Дуги Фибоначчи», «Веер Фибоначчи», «Уровни Фибоначчи».

1. «Значение (%)» – значение уровня;
2. «Рисовать» – выбор линии:

- «отключить» – отключение отображения уровня;
- «основная линия»;
- «линия сопротивления»;
- «линия поддержки».


Минимальное количество уровней: 1.



Для добавления нового уровня измените параметры уровня в нижней части окна и нажмите кнопку «Добавить».

Для удаления уровня нажмите на «X» справа либо отключите его отображение и установите значение в «0» – уровни с такими параметрами удаляются из списка автоматически.

Вкладка «Уровни коррекции»



На вкладке выполняется настройка уровней коррекции. Вкладка отображается для линий типа «Скоростные линии».

1. «Значение (%)» – значение уровня.
2. «Рисовать» – выбор линии:

- «отключить» – отключение отображения уровня;
- «основная линия»;
- «линия сопротивления»;
- «линия поддержки».

Максимальное количество уровней: 3.

Для добавления нового уровня измените параметры уровня в нижней части окна и нажмите кнопку «Добавить».

Для удаления уровня нажмите на «X» справа либо отключите его отображение и установите значение в «0» – уровни с такими параметрами удаляются из списка автоматически.


Вкладка «Интервалы»

На вкладке выполняется настройка видимости линии тренда или фигуры на разных длинах интервалов. Возможные значения:


- «Тиковый»;
- «Минуты» (от 1 до 6, 10, 15, 20, 30);
- «Часы» (1, 2, 4);



- «Дневной»;
- «Недельный»;
- «Месячный».



Вкладка «Текст»




На вкладке задаются настройки текстовой надписи для линий типа «Горизонтальный луч».

1. «Показывать текст» – признак отображения надписи для горизонтального луча. При установленном признаке доступны остальные параметры настройки отображения текста.
2. «Шрифт» – настройка цвета, шрифта, размера и начертания надписи. Правила настройки цвета описаны в п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
3. Поле для ввода текста надписи.
4. «Выравнивание» – выравнивание надписи относительно горизонтального луча:
 - «Сверху» / «Снизу»;
 - «Слева» / «Справа».



Шаблон



Настройка используемого шаблона линии тренда или фигуры:

- «По умолчанию» – применить к линии тренда или к фигуре настройки по умолчанию.
- «Сохранить как...» – сохранить настройки линии тренда или фигуры в шаблон. В открывшемся диалоге задаётся наименование шаблона.
- <Название шаблона> – применить к линии тренда или к фигуре сохраненные в выбранном шаблоне настройки. Для удаления шаблона из списка используйте кнопку «X» в строке с названием шаблона.


4.3.6 Скользящие средние

Линии, построенные методом скользящих средних значений, показывают среднюю величину цены за несколько предыдущих периодов.

Добавление в график индикатора технического анализа осуществляется выбором пункта контекстного меню **Добавить график (индикатор)...** и выбором в списке доступных параметров значения «Moving Average».

Параметры настройки индикаторов расположены на закладке «Параметры» следующего шага настройки графика.





В QUIK доступны следующие типы скользящих средних:


Название индикатора	Вычисление	Параметры настройки
Простая скользящая средняя Simple Moving Average (SMA)	$SMA = \sum(P_i) / n,$ <p>где P_i – значение цены в i-ом периоде</p>	<p>1. «Количество периодов»: целое положительное число n</p> <p>2. «Метод»: выбор способа расчета скользящей средней (Simple, Exponential, Vol. Adjusted, Smoothed).</p> <p>3. «Поле цены»: выбор значения цены, применяемого в формуле.</p>
Экспоненциальная скользящая средняя Exponential Moving Average (EMA)	$EMA_i = (EMA_{i-1} * (n-1) + 2 * P_i) / (n+1),$ <p>где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – P_i – значение цены в текущем периоде, – EMA_i – значение EMA текущего периода, – EMA_{i-1} – значение EMA предыдущего периода <p>Начальное значение равно параметру, по которому рассчитывается индикатор: $EMA_0 = P_0$ – при расчете по цене</p>	<ul style="list-style-type: none"> – «Open» – цена открытия (первой сделки) в периоде, – «High» – максимальная цена, – «Low» – минимальная цена, – «Close» – цена закрытия (последней сделки), – «Median» = $(High + Low) / 2$, – «Typical» = $(High + Low + Close) / 3$
Объемно-зависимая скользящая средняя Volume Adjusted Moving Average (VMA)	$VMA = \sum(P_i * V_i) / \sum(V_i),$ <p>где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – P_i – значение цены в i-ом периоде, – V_i – значение объема в i-ом периоде 	
Сглаженная скользящая средняя Smoothed Moving Average (SMMA)	$SMMA_i = (\sum(P_i) - SMMA_{i-1} + P_i) / n,$ <p>где P_i – значение цены в i-ом периоде.</p> <p>Начальное значение равно параметру, по которому рассчитывается индикатор:</p>	



$$SMA_0 = \text{sum}(P_i) / n - \text{при расчете по цене}$$

4.4 Методы технического анализа

4.4.1 АС («Ускорение/Замедление»)



Индикатор АС (Accelerator/Decelerator Oscillator) измеряет текущее ускорение/замедление движущей силы рынка. Изменение движущей силы рынка предшествует изменению цены. Перед тем, как движущая сила изменит свое направление, ее ускорение должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.

Индикатор АС меняет свое направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь меняет свое направление перед изменением цены. Использование АС в качестве раннего предупреждающего сигнала может дать определенные преимущества.

Вычисление:

$$AC = AO - SMA(AO, S),$$

где $AO = SMA(MEDIAN PRICE, S) - SMA(MEDIAN PRICE, L)$

S – длительность короткого периода. Значение по умолчанию: «5»,

L – длительность длинного периода. Значение по умолчанию: «34»,

MEDIAN PRICE – медианная цена, $MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2$

HIGH – максимальная цена бара,

LOW – минимальная цена бара,

SMA – скользящее среднее,

AO – индикатор Awesome Oscillator.


В значениях по умолчанию, гистограмма AC представляет собой разность между значением 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодным экспоненциальным скользящим средним, взятым от этой гистограммы.

Параметры настройки:

1. «Короткий период» – длительность короткого периода **S** для расчета МА,
2. «Длинный период» – длительность длинного периода **L** для расчета МА,
3. «Метод» – метод расчета **МА** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».

4.4.2 ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) предназначен для определения направления движения среднего значения цены на основе сравнения двух индикаторов направленности: +DI (положительного изменения цены) и -DI (отрицательного изменения цены), построенных по 14 периодам. По рекомендации автора индикатора Уэллса Уайлдера преобладание линии +DI над -DI является сигналом «покупать», и «продавать» если значение -DI поднимается выше значения +DI.



Вычисление:

$$ADX_j = EMA(DX_j, N),$$

где **DX_j** вычисляется следующим образом:

$$DX_j = |(+DI_j - -DI_j)| / (+DI_j + -DI_j) * 100$$

$$+DI_j = EMA(+SDI_j, N)$$



$$-DI_j = EMA (-SDI_j, N)$$

$$+SDI_j = +DM_j / TR_j * 100 \text{ если } TR_j <> 0, \text{ иначе } +SDI_j = 0$$

$$-SDI_j = -DM_j / TR_j * 100 \quad \text{если } TR_j <> 0, \text{ иначе } -SDI_j = 0$$

$$TR_j = \max(|HIGH_j - LOW_j|, |HIGH_j - CLOSE_{j-1}|, |LOW_j - CLOSE_{j-1}|)$$

$$+DM_j = |HIGH_j - HIGH_{j-1}| \text{ если } HIGH_j > HIGH_{j-1}, \text{ иначе } +DM_j = 0$$

$$-DM_j = |LOW_{j-1} - LOW_j| \quad \text{если } LOW_j < LOW_{j-1}, \text{ иначе } -DM_j = 0$$

$$\text{если } +DM_j > -DM_j, \text{ то } -DM_j = 0$$

$$\text{если } -DM_j > +DM_j, \text{ то } +DM_j = 0$$

$$\text{если } +DM_j = -DM_j, \text{ то } +DM_j = 0, -DM_j = 0$$

CLOSE – цена закрытия

LOW – минимальная цена интервала

HIGH – максимальная цена интервала.

Значения индикаторов +DI и -DI учитываются с двумя знаками после запятой.


Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов **N** для расчета МА,
2. «Метод» – метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential»,
3. «Цвет +DI» – выбор цвета линии +DI,
4. «Цвет -DI» – выбор цвета линии -DI.

4.4.3 А/D («Накопление/распределение»)

Индикатор «Accumulation/Distribution» определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены – чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.





Рост индикатора означает накопление (покупку) инструмента, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу) инструмента, поскольку подавляющая доля объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Вычисление:

$$\text{CumAD} = \text{AD}_n + \text{CumAD}_{n-1},$$

$$\text{где } \text{AD}_n = (2 * \text{CLOSE}_n - \text{LOW}_n - \text{HIGH}_n) * \text{VOLUME}_n / (\text{HIGH}_n - \text{LOW}_n),$$

$$\text{причем } \text{CumAD}_0 = \text{AD}_1,$$

CLOSE – цена закрытия,

LOW – минимальная цена интервала,

HIGH – максимальная цена интервала,

VOLUME – объем.

Параметров настройки нет.


Если значение $\text{HIGH}_n - \text{LOW}_n$ в знаменателе оказалось равно нулю, то вычисляется значение индикатора для предыдущей свечи. Если предыдущая свеча отсутствует, то значение индикатора равно нулю.

4.4.4 Alligator («Аллигатор»)

Индикатор Alligator представляет собой комбинацию линий баланса (Скользящих средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.



- Синяя линия (Челюсть Аллигатора) – линия баланса для временного периода, использованного для построения графика, 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное в будущее на 8 интервалов;
- Красная линия (Зубы Аллигатора) – линия баланса для временного периода на порядок ниже, 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное в будущее на 5 интервалов;
- Зеленая линия (Губы Аллигатора) – линия баланса для временного периода на порядок ниже предыдущей, 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное в будущее на 3 интервала.



Вычисление:

ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

где **MEDIAN PRICE** – медианная цена, **MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2**

HIGH – максимальная цена периода,

LOW – минимальная цена периода,

SMMA (A, B, C) – сглаженное скользящее среднее, где: **A** – сглаживаемое значение, **B** – количество периодов сглаживания, **C** – сдвиг в будущее;

ALLIGATORS JAW – Челюсти Аллигатора,

ALLIGATORS TEETH – Зубы Аллигатора,

ALLIGATORS LIPS – Губы Аллигатора.



Параметры настройки:

1. «Челюсть» – параметры для ALLIGATORS JAW:

- «Кол-во периодов» – количество периодов сглаживания **B**,
- «Сдвиг» – количество периодов сдвига **C**,
- «Цвет линии» – выбор цвета Синей линии,


2. «Зубы» – параметры для ALLIGATORS TEETH:

- «Кол-во периодов» – количество периодов сглаживания **B**,
- «Сдвиг» – количество периодов сдвига **C**,
- «Цвет» – выбор цвета Красной линии,
- «Метод» – метод расчета MA (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Smoothed».

3. «Губы» – параметры для ALLIGATORS LIPS:

- «Кол-во периодов» – количество периодов сглаживания **B**,
- «Сдвиг» – количество периодов сдвига **C**,
- «Цвет линии» – выбор цвета Зеленой линии.

4.4.5 AMA (Adaptive Moving Average)



Индикатор АМА («Адаптивное скользящее среднее») используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Один из недостатков различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов заключается в том, что случайные всплески цены могут приводить к появлению ложных сигналов о появлении тренда. С другой стороны, сглаживание приводит к неизбежному запаздыванию сигнала об остановке или развороте тренда. Данный индикатор был разработан Перри Кауфманом, чтобы обойти два этих недостатка.

Вычисление

AMA_i = AMA_{i-1} + SSC_i² * (P_i – AMA_{i-1}), i>n – текущее значение AMA

AMA_i=P_i, i=n

SSC_i = ER_i * (fSC – sSC) + sSC – изменяющаяся сглаживающая константа

ER_i = Signal_i / Noise_i – коэффициент эффективности

fSC = 2 / (fn + 1)

sSC = 2/ (sn + 1)

Signal_i = abs(P_i – P_{i-n}) – текущее значение сигнала

Noise_i = $\sum_{j=i-n+1}^i abs(P_j - P_{j-1})$ – текущее значение шума

где **sn** – Slow EMA period,

fn – Fast EMA period

Параметры:

1. «AMA периодов» – количество периодов n для расчета AMA,
2. «Fast EMA периодов» – количество периодов для расчета Fast EMA,
3. «Slow EMA периодов» – количество периодов для расчета Slow EMA,
4. «Поле цены» – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.6 АО («Чудесный осциллятор»)

«Чудесный осциллятор» (Awesome Oscillator), разработанный Биллом Уильямсом, помогает определить текущее поведение движущей силы рынка.

Вычисление:

AO = SMA (MEDIAN PRICE, S) – SMA (MEDIAN PRICE, L)

где **S** – длительность короткого периода, по умолчанию равна 5,

L – длительность длинного периода, по умолчанию равна 34,


MEDIAN PRICE – медианная цена, **MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2**

HIGH – максимальная цена бара,

LOW – минимальная цена бара,

SMA – скользящая средняя.






Параметры настройки:

1. «Короткий период» – длительность короткого периода S для расчета MA ,
2. «Длинный период» – длительность длинного периода L для расчета MA ,
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».

4.4.7 ATR (Average True Range)



Индикатор ATR – осциллятор, который определяет степень волатильности рынка. Индикатор ATR необходим для нахождения сопротивления и поддержки. Поскольку индикатор ATR является осциллятором, то к нему применим анализ, используемый для анализа классических осцилляторов.

- Низкий уровень ATR показывает отсутствие тренда и тихую торговлю в небольшом диапазоне.
- Высокий уровень ATR показывает наличие ярко выраженного тренда и интенсивную торговлю.



Индикатор ATR не показывает предполагаемое направление и продолжительность движения, а лишь показывает уровень активности рынка.

Вычисление:

$$ATR_i = \begin{cases} 0, & 0 < i < n \\ \left(\sum_{j=1}^n TR_j \right) / n, & i = n \\ \frac{ATR_{i-1} \cdot (n-1) + TR_i}{n}, & i > n \end{cases}$$


$$TR_1 = |H_1 - L_1|$$

$$TR_i = \text{MAX}(|H_i - L_i|, |H_i - C_{i-1}|, |L_i - C_{i-1}|), i > 1$$

Параметры настройки:

- «Кол-во периодов» – количество периодов **n**.

4.4.8 Bears Power («Сила медведей»)



Осциллятор Bears Power разработан Александром Элдером для оценивания баланса сил «медведей» и прогнозирования возможного изменения направления тренда. Индикатор базируется на разнице между минимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней EMA. В сочетании со 13-периодной EMA и осциллятором Bulls Bower образует метод технического анализа Elder Ray («биржевой рентген»).

Вычисление:

$$\text{Bears}_i = L_i - \text{EMA}_i$$

где **L** – минимальная цена текущего периода,




EMA – значение EMA текущего периода.

Параметры настройки:

- «Кол-во периодов» – количество периодов **n** для расчета EMA.

4.4.9 Bollinger Bands («Полосы Боллинджера»)

«Полосы Боллинджера» строятся в поле графика цены и представляют собой каналы с шириной, пропорциональной стандартному отклонению цен. Ширина полос зависит от устойчивости рынка – полоса расширяется при нестабильности рынка и сужается при более устойчивых ценах.



Вычисление:

BBLower = **MA(P,N)** – **k * StDev(P,N)** – нижняя ограничительная линия,

BBMiddle = **MA(P,N)** – средняя скользящая,

BBUpper = **MA(P,N)** + **k * StDev(P,N)** – верхняя ограничительная линия,

где **P** – цена,

N – число периодов для расчета средней скользящей,

k – число стандартных отклонений.


Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов **N** для расчета MA;
2. «Отклонения» – число стандартных отклонений (**k**);
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Simple»;
4. «Поле цены» – используемое для **P** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».



4.4.10 Bulls Power («Сила быков»)

Осциллятор Bulls Power разработан Александром Элдером для оценивания баланса сил «быков» и прогнозирования возможного изменения направления тренда. Индикатор базируется на разнице между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней ЕМА. В сочетании со 13-периодной ЕМА и осциллятором Bears Bower образует метод технического анализа Elder Ray («биржевой рентген»).



Вычисление:

$$\text{Bulls}_i = H_i - \text{EMA}_i$$

где **H** – максимальная цена текущего периода,

EMA – значение ЕМА текущего периода.

Параметры настройки:

- «Кол-во периодов» – количество периодов **n** для расчета ЕМА.

4.4.11 CCI («Индекс товарного канала»)

«Индекс товарного канала» (Commodity Channel Index – CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие – что она слишком занижена. Несмотря на название, применим не только к товарам, но и к финансовым инструментам.

Вычисление:

$$\text{CCI} = (\text{TP} - \text{MA}(\text{TP}, N)) / (\text{MD} * 0.015)$$


где **MD** = $\text{SUM}(\text{ABS}(\text{MA}(\text{TP}, N) - \text{TP}_i)) / N$ – вероятное отклонение,

TP = $(\text{HIGH} + \text{LOW} + \text{CLOSE}) / 3$ – типичная цена,

MA –скользящее среднее,

N – количество периодов.





Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов **N** для расчета **MA**,
2. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».

4.4.12 Chaikin Oscillator («Осциллятор Чайкина»)

Индикатор «Осциллятор Чайкина» рассчитывается как разница экспоненциальных скользящих средних индикатора «Аккумуляции/Дистрибуции» с периодами усреднения 3 (короткий период) и 10 (длинный период) соответственно.

Вычисление:

$$CO = MA(N_{short}, CumAD) - MA(N_{long}, CumAD),$$


где **MA(N, CumAD)** – скользящее среднее от **CumAD** за **N** периодов,

CumAD – значение индикатора Accumulation/Distribution,

Nshort – количество интервалов в коротком периоде,

Nlong – количество интервалов в длинном периоде.






Параметры настройки:

1. «Короткий период» – изменение значения **Nshort**, по умолчанию равен 3,
2. «Длинный период» – изменение значения **Nlong**, по умолчанию равен 10,
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential»,

4.4.13 Chaikin's Volatility («Волатильность Чайкина»)

Индикатор «Волатильности Чайкина» (Chaikin's Volatility) реагирует на изменения разности между максимальной и минимальной ценой. Волатильность в этом индикаторе представлена как ширина диапазона между этими экстремальными значениями.



Вычисление:

$$CV = (MA_n(i, SP_n) - MA_{n-i}(i, SP_n)) * 100 / MA_{n-i}(i, SP_n),$$

где $SP_n = HIGH_n - LOW_n$,



MA (i, SP) – скользящее среднее от **SP** с периодом **i**,

HIGH_n – максимальное значение цены сделки в **n**-ом интервале,

LOW_n – минимальное значение цены сделки в **n**-ом интервале.


Параметры настройки:

1. «Количество периодов» – изменение количества периодов **i** усреднения **MA**, по умолчанию = 10.
2. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».

4.4.14 СМО («Осциллятор ценовых моментов Чанде»)

Основные методы использования «Осциллятора ценовых моментов Чанде» (Chande Momentum Oscillator):

- Обычный метод интерпретации СМО – поиск «перекупленности»/«перепроданности». «Перекупленность» – при уровне +50 и выше, «перепроданность» при уровне -50 и ниже. Эти уровни соответствуют уровням 70/30 на индикаторе RSI.
- Индикатор тренда. Покупка – при пересечении СМО длинного периода с СМО короткого периода, продажа – наоборот, при пересечении СМО короткого периода с СМО длинного периода.



Вычисление:

$$\text{СМО} = (\text{SUM1} - \text{SUM2}) / (\text{SUM1} + \text{SUM2}) * 100$$

где **SUM1 = SUM (CMO1, n)** – суммарное значение **CMO1** за **n** периодов.

SUM2 = SUM (CMO2, n) – суммарное значение **CMO2** за **n** периодов

$$\text{diff} = P_i - P_{i-1},$$



Если $\text{diff} > 0$, то $\text{CMO1}_i = \text{diff}$, $\text{CMO2}_i = 0$.

Если $\text{diff} < 0$, то $\text{CMO2}_i = -\text{diff}$, $\text{CMO1}_i = 0$.


P_i - цена (обычно закрытия) текущего периода,

P_{i-1} - цена (обычно закрытия) предыдущего периода.

Параметры настройки:

1. «Количество периодов» – изменение количества периодов n , по умолчанию = 14.
2. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.15 Elder's Force Index («Индекс силы Элдера»)



Предложенный А. Элдером «Индекс силы быков/медведей» (EFI) измеряет силу быков после каждого периода поддержки и силу медведей после каждого понижения. Индикатор полезен при определении моментов открытия и закрытия позиций. Следует открываться на покупку, когда индикатор принимает отрицательные значения, и открываться на продажу при ее положительных значениях.

Вычисление:

$$\text{EFI}_n = \text{MA}(i, \text{FI}),$$

где $\text{FI} = (1 - \text{PRICE}_{n-1} / \text{PRICE}_n) * \text{VOLUME}_n,$

$\text{MA}(i, \text{FI})$ – скользящее среднее от **FI** с периодом i ,

PRICE_n – значение цены n -ого интервала,

VOLUME_n – значение объема сделок n -ого интервала.




Параметры настройки:

1. «Количество периодов» – изменение количества периодов i усреднения **MA**, по умолчанию = 13.
2. «Метод» – Метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».
3. «Поле цены» – используемое значение цены интервала **PRICE** (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.16 Envelopes («Конверты»)

Индикатор «Envelopes» («Конверты», «Огибающие линии») включает три скользящие средние (MA). При этом одна MA строится со сдвигом вверх, а вторая со сдвигом вниз. Огибающие линии определяют верхнюю и нижнюю границы «обычного» торгового диапазона инструмента. Сигнал продажи генерируется, когда цена инструмента достигает верхней границы, а покупки при достижении нижней границы. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига.



Вычисление:

$Lo = MA(n, PRICE)$ – средняя линия,

$Lup = Lo * (1 + k/100)$ – верхняя линия,

$Ldown = Lo * (1 - k/100)$ – нижняя линия,

где **MA(n)** – скользящее среднее от **PRICE** с периодом i ,

k – коэффициент сдвига, в %,


PRICE – значение цены интервала,



Параметры настройки:

1. «Коэффициент» – величина сдвига **k**, по умолчанию равен 2.
2. «Количество периодов» – изменение количества периодов **n** усреднения **MA**, по умолчанию = 20.
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».
4. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.17 Fractals («Фракталы»)




Индикатор «Фракталы» включает в себя серию из нескольких последовательных свечей и имеет две разновидности:

- «Фрактал вверх» – это серия из минимум пяти последовательных свечей, в которой перед средней свечой и за ней находятся свечи, чьи максимумы не выше, чем у средней свечи.
- «Фрактал вниз» – это серия из минимум пяти последовательных свечей, в которой перед средней свечой и за ней находятся свечи, чьи минимумы не ниже, чем у средней свечи.

На графике фракталы имеют значения **High** и **Low** и отмечены стрелками вверх или вниз.



4.4.18 Ichimoku («Ишимоку»)



Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

При определении размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:

1. «Tenkan-sen» (Розовая) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени. Tenkan-sen используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает – тренд существует. Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал.
2. «Kijun-sen» (Красная) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени и используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов: сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх; сверху вниз – сигнал к продаже.
3. «Senkou Span A» (Голубая) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
4. «Senkou Span B» (Зеленая) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком».
5. «Chinkou Span» (Коричневая) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала. Если цена находится между линиями «облака», то рынок считается нетрендовым и тогда края «облака» образуют уровни поддержки и сопротивления. Если цена находится над «облаком», то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая – второй уровень поддержки. Если цена находится под «облаком», то нижняя линия образует первый уровень сопротивления,


а верхняя – второй. Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз – сигналом к продаже.

Параметры настройки:

1. «Tenkan» – длина периода для Tenkan-sen,
2. «Kijun» – длина периода для Kijun-sen,
3. «Senkou» – длина периода для Senkou Span A,
4. «Chinkou» – длина периода для Chinkou,
5. «Горизонтальный сдвиг» – величина сдвига Senkou Span B,
6. «Цвета линий» – настройка цвета линий.

4.4.19 MACD («Схождение-расхождение скользящих средних»)

Индикатор по умолчанию состоит из двух линий – MACD, гистограммы разницы двух экспоненциальных МА, и MACD Signal – «сигнальной» линии МА по значению MACD. Отображение индикатора может меняться в зависимости от выбранного параметра «[Вид графика](#)».



Вычисление:

в точках $MACD = MA(P, Nshort) - MA(P, Nlong)$,

в процентах $MACD = 100\% * (MA(P, Nshort) - MA(P, Nlong)) / MA(P, Nlong)$,

$MACD\ Signal = MA(MACD, N)$,

где $MA(P, Nlong)$ – средняя скользящая цены P за $Nlong$ периодов (обычно 26),

$MA(P, Nshort)$ – средняя скользящая цены P за $Nshort$ периодов (обычно 12),

$MA(MACD, N)$ – средняя скользящая от $MACD$ за N периодов (обычно 9).




Параметры настройки:

1. «Скользящие средние», «Метод» – такие же, как у Price Oscillator.
2. «Сигнальная скользящая средняя»:
 - «Кол-во периодов» – количество **N** периодов для расчета **MA** от **MACD**,
 - «Метод» – метод расчета **MA** от **MACD** (Simple, Exponential), по умолчанию используется «Simple»,
 - «Вид графика» – выбор вида графика, по умолчанию используется «Гистограммы»,
 - «Цвет линии» – выбор цвета сигнальной линии.

4.4.20 MACD-Histogram

Гистограмма MACD строится по значению разности MACD и его сигнальной линии (по умолчанию – 9-типерiodной экспоненциальной МА).



Вычисление:

$$\text{MACD Histogram} = \text{MACD} - \text{MACD Signal}$$

где $\text{MACD} = \text{MA}(\text{P}, \text{Nlong}) - \text{MA}(\text{P}, \text{Nshort}),$

$\text{MA}(\text{P}, \text{Nlong})$ – средняя скользящая цены **P** за **Nlong** периодов (обычно 26),

$\text{MA}(\text{P}, \text{Nshort})$ – средняя скользящая цены **P** за **Nshort** периодов (обычно 12),

$\text{MACD Signal} = \text{MA}(\text{MACD}, \text{N})$ – «сигнальная линия», средняя скользящая от **MACD** за **N** периодов (обычно 9).

Параметры настройки:

1. «Скользящие средние» – такие же, как у MACD, Price Oscillator.
2. «Сигнальная скользящая средняя», «Метод» – аналогично MACD.



4.4.21 BW MFI («Bill Williams Market Facilitation Index»)

«Индекс Облегчения Рынка Билла Уильямса» показывает изменение цены за один тик. Численные значения индикатора не показательны, смысл имеет относительное изменение значений:

- Одновременный рост BW MFI и объема (Volume) говорит о том, что все больше игроков входит в рынок (растет объем), и новые игроки открывают позиции в направлении развития бара.
- Одновременное падение BW MFI и объема говорит о снижении интереса участников к данной динамике цены.
- BW MFI вырос, а объем упал – рынок не поддерживает такую динамику цены. Изменение цены – результат спекуляций.
- BW MFI упал, а объем вырос – идет ожесточенная борьба между быками и медведями (объем вырос), но силы примерно равны (индикатор упал). Такой бар Б.Вильямс называл «приседающим». Обычно прорыв такого бара очень важен с точки зрения будущей динамики цены.



Вычисление:

$$\text{BW MFI} = (\text{HIGH} - \text{LOW}) / \text{VOLUME},$$

где **HIGH** – максимальная цена текущего периода,

LOW – минимальная цена текущего периода,

VOLUME – объем сделок текущего периода.

Параметров настройки нет.

4.4.22 Momentum («Темп движения»)

«Момент» цены (или «Темп движения») представляет собой отношение текущей цены к предыдущей цене, бывшей раньше на i периодов.




Вычисление:

$$\text{MOM}_n = \text{PRICE}_n / \text{PRICE}_{n-i} * 100,$$

где **PRICE_n** – значение цены **n**-ного периода,

i – количество предшествующих периодов.



Параметры настройки:

1. «Количество периодов» – количество предшествующих периодов (*i*), по умолчанию 5,
2. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.23 Money Flow Index («Индекс денежных потоков»)

Индикатор «Индекс денежных потоков» (Money Flow Index – MFI) оценивает движение денежных средств по инструменту (вложение и изъятие) на основе сравнения положительных и отрицательных денежных потоков.

Денежный поток вычисляется при помощи определения средней цены за текущий период и сравнения этой величины со средней ценой предыдущего периода.

Вычисление:

$$\text{MFI} = 100 - 100 / (1 + \text{Ratio}),$$

где **Ratio** = Fp_n / Fn_n

Fp_n = $Fp_{n-1} + TP_n * \text{VOLUME}_n$, если **TP_n** > **TP_{n-1}** – положительный денежный поток,

Fn_n = $Fn_{n-1} + TP_n * \text{VOLUME}_n$, если **TP_n** < **TP_{n-1}** – отрицательный денежный поток,

TP_n = $(\text{HIGH}_n + \text{LOW}_n + \text{CLOSE}_n) / 3$ – типичная цена,




n – количество периодов для расчета,

HIGH_n – максимальное значение цены сделки в **n**-ом интервале,

LOW_n – минимальное значение цены сделки в **n**-ом интервале,

CLOSE_n – цена последней сделки в **n**-ом интервале,


VOLUME_n – объем сделок в **n**-ом интервале.



Параметры настройки:

- «Количество периодов» – количество периодов (**n**), по умолчанию 3.

4.4.24 On Balance Volume («Балансовый объем»)



Индикатор «Балансовый объем» показывает направление потока объема: на рынок или из него.



Если цена закрытия выше предыдущей цены закрытия, то все объемы периодов рассматриваются как рост общего объема. Если цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия, то все объемы периодов рассматриваются как снижение общего объема.

Вычисление:

$OBV_n = OBV_{n-1} + VOLUME_n$, если $PRICE_n > PRICE_{n-1}$

$OBV_n = OBV_{n-1} - VOLUME_n$, если $PRICE_n < PRICE_{n-1}$

$OBV_n = OBV_{n-1}$, если $PRICE_n = PRICE_{n-1}$


где $VOLUME_n$ – объем сделок в n -ом периоде,

$PRICE_n$ – значение цены для n -ого периода.

Параметры настройки:

- «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close»,

4.4.25 Parabolic SAR («Параболическая система»)



Parabolic SAR («Stop and Reverse») – система определения точек разворота позиций. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. Переворот индикатора – это сигнал либо об окончании тренда, либо о его развороте.

Системой Parabolic SAR следует пользоваться выборочно, лишь при наличии трендов. При отсутствии тренда она дает множество ложных сигналов.



Вычисление:

1. Для длинных позиций:

$$SAR_i = SAR_{i-1} + AF * (HIGH_{i-1} - SAR_{i-1})$$

2. Для коротких позиций:

$$SAR_i = SAR_{i-1} + AF * (LOW_{i-1} - SAR_{i-1}),$$

где **HIGH_{i-1}** – наибольшее значение цены предыдущего периода,

LOW_{i-1} – наименьшее значение цены предыдущего периода,

SAR_{i-1} – значение SAR предыдущего периода,


AF – фактор ускорения.

Параметры настройки:

1. «Шаг» – шаг изменения цены закрытия позиции (фактора ускорения **AF**), рекомендуемое значение 0,02.
2. «Макс. шаг» – предельное значение шага, рекомендуемое значение 0,2.

4.4.26 Price Channel («Ценовой канал»)

Индикатор Price Channel представлен двумя граничными линиями: верхняя – ценовой максимум за N периодов, нижняя – ценовой минимум за N периодов. Линии канала можно интерпретировать как динамические линии поддержки и сопротивления. Средняя линия отображает среднее арифметическое между ними.



Вычисление:

PCh_i = max([H_{i-n}; H_i]) – верхняя линия (сопротивления)

PCl_i = min([L_{i-n}; L_i]) – нижняя линия (поддержки)



$PCm_i = (PCh_i + PCl_i) / 2$ – средняя линия

где $i \geq n$

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов (n), по умолчанию – «10»,
2. «Цвет upper» – цвет верхней линии,
3. «Цвет» – цвет нижней линии.

4.4.27 Price Oscillator («Ценовой осциллятор»)

Индикатор представляет собой разность скользящих средних, построенных по двум периодам. Эта разница может быть выражена как в процентах, так и в абсолютных значениях.



Вычисление:

$PO = MA(P, Nshort) - MA(P, Nlong),$

где $MA(P, Nshort)$ – среднее скользящее цены P за $Nshort$ периодов,

$MA(P, Nlong)$ – среднее скользящее цены P за $Nlong$ периодов.

Параметры настройки:

1. «Скользящие средние»:


- «Короткий период» – значение **Nshort** периода для первой («короткой») **MA**,
- «Длинный период» – значение **Nlong** периода для второй («длинной») **MA**,
- «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется «Exponential»,
- «Поле цены» – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close»,



2. «Метод» – выбор метода сравнения **МА** (Проценты, Точки).

4.4.28 Rate Of Change («Скорость изменения»)

Индикатор «Скорость изменения цены» (Price Rate-Of-Change – ROC) рассчитывается как отношение изменения цены закрытия за определенный период, к цене закрытия начала этого периода. Результат показывает процентное изменение цены за данное количество периодов.



Вычисление:

$$ROC = (PRICE_n - PRICE_{n-i}) / PRICE_{n-i} * 100,$$

где **PRICE_n** – значение цены для **n**-ого периода,

i – количество периодов.

Параметры настройки:

1. «Количество периодов» – изменение количества периодов **i**, по умолчанию = 5.
2. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».


4.4.29 Relative Strength Index («Индекс относительной силы»)

Relative Strength Index (RSI) – это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Распространенным методом анализа RSI является поиск расхождения между ценами и значением индикатора, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен.

При построении индикатора на графике задаются два контрольных уровня (по умолчанию 30 и 70) с помощью горизонтальных линий. Когда RSI поднимается выше верхнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка покупками и



вхождение в область продаж. Когда RSI опускается ниже нижнего контрольного уровня, индикатор показывает перенасыщенность рынка продажами и вхождение в область покупок.



Вычисление:

$$RSI = 100 / (1 + D(P,N) / U(P,N)),$$

где $U(P,N)$ – скользящее среднее роста цены P за N периодов,

$D(P,N)$ – скользящее среднее падения цены P за N периодов.

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов N для расчета скользящих средних,
2. «Поле цены» – используемое для P значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical).

4.4.30 Relative Vigor Index («Индекс относительной бодрости»)


Индекс относительной бодрости измеряет уверенность текущего движения цены и вероятность продолжения этого движения.

RVI сравнивает расположение цены закрытия по отношению к диапазону цен, а результат сглаживает путем вычисления скользящего среднего от его значения. Скользящее среднее, в свою очередь, отражает среднее значение равновесия за определенный выбранный период. В данном случае в качестве сигнальной линии выступает 4-периодное скользящее среднее от значения Relative Vigor Index, которое служит для снижения неопределенности.

Быстрая линия RVI (синяя) отражает энергию рыночного движения, которая основана на том, что цены закрываются выше, чем открывались и отражает равновесие рыночной толпы за короткий период времени. Более медленная **сигнальная линия** отражает равновесие рыночной толпы за более длинный период. Сочетание двух линий дает типичные для осцилляторов сигналы пересечения.



Когда быстрая линия RVI пересекает медленную сигнальную линию снизу-вверх, она показывает, что на рынке сейчас сильны покупатели и лучше открывать позиции на покупку. Когда быстрая линия RVI пересекает медленную сигнальную линию сверху-вниз, она показывает, что на рынке сейчас сильнее продавцы и лучше открывать только позиции на продажу.



Вычисление:

$$RVI_i = \frac{\sum_{j=i-n+1}^i MoveAverage_j}{\sum_{j=i-n+1}^i RangeAverage_j}, i \leq n + 3$$

$$MoveAverage_i = (C_i - O_i) + 2 (C_{i-1} - O_{i-1}) + 2 (C_{i-2} - O_{i-2}) + (C_{i-3} - O_{i-3}), i > 3$$

$$RangeAverage_i = (H_i - L_i) + 2 (H_{i-1} - L_{i-1}) + 2 (H_{i-2} - L_{i-2}) + (H_{i-3} - L_{i-3}), i > 3$$

$$RVI_Signal_i = (RVI_i + 2RVI_{i-1} + 2RVI_{i-2} + RVI_{i-3})/6, i \geq (n + 3) + 3$$

где C_i – цена закрытия i -го периода,

H_i – максимальная цена i -го периода,

L_i – минимальная цена i -го периода,

O_i – цена открытия i -го периода.


Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов n для расчета скользящих средних,
2. «Параметры Signal» – параметры отображения сигнальной линии:
 - «Вид графика» – выбор способа отображения сигнальной линии, по умолчанию – «Пунктир»,
 - «Цвет линии» – выбор цвета линии.



4.4.31 Smoothed Rate Of Change («Сглаженная скорость изменения»)

Индикатор «Сглаженная скорость изменения» (S-RoC) сравнивает значения экспоненциальных движущихся средних, а не значения цен в два момента времени. Таким образом, в отличие от индикатора Rate Of Change, он реагирует на каждый элемент данных один, а не два раза. Осциллятор вырабатывает меньше сигналов, и их достоверность выше.



Вычисление:

$$\text{SROC} = \text{MA}(n) / \text{MA}(n-k) * 100,$$

где **MA(n)** – скользящая средняя значения цены **PRICE**,

n – количество периодов усреднения **MA**,

k – сглаживающий коэффициент.


Параметры настройки:

1. «Коэффициент» – величина сглаживающего коэффициента **k**, по умолчанию равен 5.
2. «Количество периодов» – изменение количества периодов **n** усреднения **MA**, по умолчанию = 10.
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential».
4. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.32 Standard Deviation («Стандартное отклонение»)

Стандартное отклонение представляет собой статистический метод измерения волатильности. Самостоятельно индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого-либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете «Полос Боллинджера».





Вычисление:

$$StDev = \sqrt{\frac{\sum((P_i - SMA(P, N))^2)}{N}},$$

где **SMA** – простая скользящая средняя по значению цены **P** за **N** периодов,

N – количество периодов,

SQRT () – вычисление квадратного корня.

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество **N** периодов для расчета **MA**,
2. «Поле цены» – используемое для **P** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается «Close».

4.4.33 Stochastic Oscillator («Стохастический осциллятор»)

Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Индикатор состоит из двух кривых: быстрой – %K, и медленной – %D.

Вычисление:

$$\%K(m) = 100 * \frac{SMA(C - LLV_n, m)}{SMA(HHV_n - LLV_n, m)},$$

$$\%D = MA(\%K, s),$$

где **SMA** – простая скользящая средняя (Simple Moving Average),

C – цена закрытия текущего периода,

LLV_n – минимальная цена за последние **n** периодов,


HHV_n – максимальная цена за последние **n** периодов,



m – сглаживание,

n – число периодов (обычно от 5 до 21),

s – число периодов для расчета средней скользящей.



Параметры настройки:

1. «Параметры %K»:

- «Кол-во периодов» – количество периодов **n**,
- «Сглаживание» – период, используемый для внутреннего сглаживания значений **%K**. Значение 1 рассматривается как сильная (быстрая) стохастика. Значение 3, принятое по умолчанию, рассматривается как медленная стохастика.

2. «Параметры %D»:

- «Кол-во периодов» – количество периодов для расчета **MA**,
- «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential), по умолчанию используется «Simple»,
- «Вид графика» – выбор вида графика (линии, точки, пунктир),
- «Цвет линии» – выбор цвета линии.

4.4.34 TRIX («Triple Exponential Moving Average»)


Индикатор TRIX – это динамический индикатор, показывающий степень процентного изменения тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней от цены закрытия рыночного инструмента. Колеблясь вокруг нулевой линии, индикатор TRIX предназначен отфильтровывать движения рыночного инструмента, которые являются незначительными по отношению к большому тренду рыночного инструмента.

Индикатор TRIX вычисляется по следующему алгоритму:

1. Получают экспоненциальную МА,
2. Получают экспоненциальную МА от ЕМА, полученной на этапе 2,



3. Получают экспоненциальную МА от ЕМА, полученной на этапе 3,
4. Вычисляют 1-периодную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего периода вычитают из значения этапа 4 предшествующего периода;
5. Значение, полученное на этапе 5, делят на значение этапа 4 предшествующего периода и умножают на 100 для удобства отображения на графике.



Вычисление:

$$TRIX_i = (3MA_i - 3MA_{i-1}) / 3MA_{i-1} * 100$$

где $3MA = MA(MA(MA(H / L / O / C)))$


МА – скользящая средняя с заданными пользователем параметрами,

H / L / O / C – выбранное пользователем поле цены.

4.4.35 Vertical Horizontal Filter («Вертикально-горизонтальный фильтр»)

Индикатор «Вертикально-горизонтальный фильтр» (Vertical Horizontal Filter – VHF) измеряет состояние «трендовости» рынка, определяет находятся ли цены в фазе тренда или в фазе «застоя». Индикатор VHF сравнивает сумму показателей ROC за определенный период с разницей между максимальной и минимальной ценой за этот период.





Вычисление:

$$VHF = A / B,$$

где $A = HH - LL,$

HH – максимальная цена за выбранный период,

LL – минимальная цена за выбранный период,

$B = \text{SUM} (\text{ABS}(\text{PRICE}_n - \text{PRICE}_{n-1}))$ за выбранный период.

Параметры настройки:

1. «Кол-во периодов» – количество периодов **n**, по умолчанию = 28,
2. «Поле цены» – используемое для **PRICE** значение цены интервала (Open, High, Low, Close, Median, Typical), по умолчанию принимается значение «Close».

4.4.36 Volume Oscillator («Осциллятор объема»)

Индикатор «Осциллятор объема» (Volume Oscillator) представляет из себя разность двух МА объема сделок по инструменту, выраженную в процентах.

Разность двух МА объема с различной длиной периода может использоваться с целью определения направления движения основной тенденции объема (повышение или снижение). Повышение «Осциллятора объема» выше нуля означает, что краткосрочная МА объема находится выше долгосрочной, т.е. что краткосрочный объемный тренд по сравнению с долгосрочным трендом более высокий.

Вычисление:


$$VO = (\text{MA}(\text{Nshort}, \text{VOLUME}) - \text{MA}(\text{Nlong}, \text{VOLUME})) / \text{MA}(\text{Nlong}, \text{VOLUME}) * 100,$$

где $\text{MA}(\text{N}, \text{VOLUME})$ – среднее скользящее объема **VOLUME** за **N** периодов,



Nshort – величина короткого периода,

Nlong – величина длинного периода.



Параметры настройки:


1. «Короткий период» – значение **Nshort** периода для первой («короткой») **MA**, по умолчанию = 5,
2. «Длинный период» – значение **Nlong** периода для второй («длинной») **MA**, по умолчанию = 10,
3. «Метод» – метод расчета **MA** (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется «Exponential».

4.4.37 Williams' % Range («Процентный диапазон Уильямса»)

Индикатор «Процентный диапазон Уильямса» (Williams' Percent Range, %R) – это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности.

Данный индикатор строится на «перевернутой» шкале, где 0 находится в верхней, а 100 в нижней части шкалы, поэтому для его отображения перед каждым значением ставится знак «минус».





Вычисление:

$$\%R = -100 * (H - C) / (H - L),$$

где **C** – текущая цена закрытия,


L – минимальная цена за последние **n** периодов,

H – максимальная цена за последние **n** периодов.

Параметры настройки:

- «Количество периодов» – количество периодов **n**.

4.4.38 Williams' A/D («Кумулятивное накопление/распределение Уильямса»)



Индикатор «Кумулятивное накопление / распределение Уильямса» (Williams' Accumulation/Distribution, Williams' A/D) показывает распределение инструментов, если цены сделок по инструменту формируют новые «пики», а значения индикатора не могут сформировать



нового «пика». Индикатор показывает накопление инструментов, когда цены сделок достигают новых «донышек», а индикатор достигнуть новых «донышков» не может.

Вычисление:

$$\text{CumWAD}_n = \text{CumWad}_{n-1} + \text{WAD}_n,$$

где $\text{WAD}_n = \text{PRICE}_n - \text{TL}$, если $\text{PRICE}_n > \text{PRICE}_{n-1}$,

$\text{WAD}_n = \text{PRICE}_n - \text{TH}$, если $\text{PRICE}_n < \text{PRICE}_{n-1}$,

$\text{WAD}_n = 0$, если $\text{PRICE}_n = \text{PRICE}_{n-1}$,

$\text{TH} = \max(\text{PRICE}_{n-1}, \text{HIGH}_n)$ – истинный диапазон пиков,

$\text{TL} = \min(\text{PRICE}_{n-1}, \text{LOW}_n)$ – истинный диапазон донышек,

PRICE_n – цена закрытия в n -ом интервале,

HIGH – максимальное значение цены в n -ом интервале,

LOW – минимальное значение цены в n -ом интервале.

Параметров настройки нет.

4.5 График доходности облигаций

меню **Создать окно/График доходности...** или кнопка 

График доходности облигаций отображает доходность для выбранного множества облигаций в зависимости от даты их погашения (или оферты).


4.5.1 Формат окна

График представляет собой множество точек, каждая из которых соответствует отдельной облигации. Положение точек на графике определяется двумя параметрами:

- По оси времени – ближайшая из двух дат: дата погашения или дата оферты.
- По вертикальной оси – значение параметра «Доходность последней сделки», либо значение параметра «Доходность по оценке». Выбор параметра для построения меток доходности выполняется в настройках программы (см. п. [4.5.2](#)).


Названия параметров, выбранных для построения метки на графике, а также их значения, отображаются на графике при наведении курсора на точку.





4.5.2 Настройка параметров диаграммы

Создание нового графика осуществляется одним из следующих способов:


- Выбрать пункт меню программы **Создать окно/График доходности...**;
- Нажать кнопку  в панели инструментов;
- Выбрать пункт меню программы **Действия/Новая диаграмма доходности облигаций...** при активном окне графика;
- Выбрать пункт контекстного меню таблицы текущих торгов **Диаграмма доходности облигаций**. Подробнее см в п. 3.2.4 Раздела 3 «Просмотр информации».

Параметры диаграммы настраиваются при создании нового графика либо из контекстного меню на области построения активного графика:


Настройка общих параметров диаграммы

1. «Заголовок» – заголовок окна графика.
2. «Цветовые настройки» – настройка цветов для элементов диаграммы (фона, осей, сетки, шрифтов). Правила настройки цвета описаны в п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
3. «Показывать на графике» – настройка отображения элементов графика:
 - «Шкалу времени» – отображать значения на шкале времени (горизонтальная ось);
 - «Вертикальную сетку» – отображать вертикальные линии сетки на области построения;
 - «Пустые интервалы» – если флажок включен, то на шкале времени отображаются все интервалы времени; если флажок выключен, то отображаются только интервалы, содержащие значения. По умолчанию флажок включен.
4. «Показывать подсказку» – выбор способа отображения параметров облигации при наведении курсора на точку графика:
 - «Рядом с указателем» – при наведении курсора на точку графика рядом с ней отображается всплывающая подсказка;

- «Вверху слева» – параметры отображаются в верхнем левом углу диаграммы.



Настройка параметров области построения



1. «Легенда» – включение отображения легенды графика и настройка ее расположения относительно области построения:


- «Над графиком» – над областью построения;
- «Под графиком» – под областью построения.



2. «Шкала значений»:

- «Верхняя граница» – установить максимальное значение шкалы.
- «Нижняя граница» – установить минимальное значение шкалы.
- «Горизонтальная сетка» – включение отображения горизонтальных линий сетки на области построения.
- «Авто» – автоматическое определение масштаба вертикальной шкалы (максимального и минимального значения параметров в отображаемом диапазоне времени).

Настройка вида графика



1. «Подпись» – редактирование легенды графика.
2. «Доступные инструменты», «Выбранные инструменты» – настройка списка облигаций, отображаемых на графике. Список выбранных облигаций для каждой области на диаграмме настраивается отдельно. Для этого в левой части окна выберите график в нужной области построения, затем в правой части окна настройте список облигаций для выбранного графика.
3. «Показывать значения» – выбор и цветовые настройки параметров, отображаемых на графике:
 - «Доходность последней сделки» – показывать значения доходности, рассчитанные по цене последней сделки.
 - «Доходность по оценке» – показывать значения доходности, рассчитанные по средневзвешенной цене.
 - «Толщина меток» – настройка толщины меток на графике.



4.5.3 Доступные функции

Функции, доступные для графика, могут быть вызваны из пункта меню **Действия** или контекстного меню области построения графика:

■ (*) Функция доступна только из меню **Действия**.

■ (**) Функция доступна только из контекстного меню.

1. * «Новая диаграмма...» – создать диаграмму по интересующим инструментам и параметрам.
2. * «Новая диаграмма доходности облигаций...» – создать новую диаграмму доходности облигаций.
3. ** «Добавить метку...» – выбрать тип пользовательской метки. При нажатии левой кнопки мыши на графике (в точке привязки метки) открывается окно настройки выбранного типа метки.

- «Текст...»;
- «Заметка...»;
- «Выноска...»;
- «Отметка цены...»;
- «Картинка из файла...»;
- «Значок».

Подробнее о настройке пользовательских меток см. п. [4.2.13](#).

4. «Удалить» – удалить элемент диаграммы:
 - «Область <номер области>» – удаление области построения графиков. При удалении области построения удаляются все содержащиеся в ней графики.
 - «Все метки в диаграмме» – удаляет все метки, установленные на данном графике. Метки удаляются с предварительным подтверждением.
5. «Редактировать...» – открыть окно настройки:
 - на странице редактирования настроек области построения – при вызове функции из контекстного меню области построения графика;
 - на странице редактирования общих параметров диаграммы – при вызове функции из пункта меню **Действия**.
6. «Увеличить» – увеличить горизонтальный масштаб графика.
7. «Уменьшить» – уменьшить горизонтальный масштаб графика.
8. «Показать весь график» – показать весь график в окне.
9. «Создать копию» (или «Ctrl»+«N») – создать новое окно графика на основе уже существующего.
10. ** «Показать легенду» – включить/отключить отображение легенды в текущей области построения.



11. ** «Показывать подсказку» – включить/отключить отображение всплывающей подсказки на свечке.
12. «Сохранить изображение...» – сохранение изображения диаграммы в файл. Возможные форматы: Microsoft Bitmap (BMP), Microsoft Enhanced Metafile (EMF). Подробнее см. п. [4.2.11](#).
13. «Печать» – распечатать видимую часть графика на принтере.

Действия, выполняемые из контекстного меню на точке графика

1. «Редактировать...» – открыть окно редактирования настроек выбранного графика. Подробнее см. п. [4.5.2](#).
2. «Удалить график» – удаление текущего графика.
3. «Сохранить данные в файл» – сохранение данных текущего графика в виде текстового файла, формат файла описан в п. [4.5.4](#).

4.5.4 Сохранение данных графика в файл

Численные значения, по которым построен график, могут быть сохранены в файл. В файл записываются данные по всем инструментам, отображенным в выбранном окне графика.

Способ выполнения:

1. Выберите точку в том окне графика, данные по которому должны быть сохранены.
2. Из контекстного меню на точке выберите пункт «Сохранить график».
3. В открывшемся окне укажите название сохраняемого файла и выберите папку на диске для записи.

Формат файла имеет следующий вид:

В первой строке в угловых скобках указаны названия параметров, разделенные запятыми. В последующих строках выводятся данные по облигациям, в порядке возрастания даты погашения. Параметры доходности указываются те, которые были настроены для отображения на графике (см. п. [4.5.2](#), настройка «Показывать значения»)

Пример файла:

```
<Инструмент>,<Погашение>,<Доходность последней сделки>,<Доходность по оценке>
Усть-Луга1,11.02.10,18.520000,0.000000
Русфинанс4,12.02.10,24.140000,0.000000
```

